

## Manual CompeGPS Land/Air

**COMPE GPS**

## Índice

<b>MANUAL COMPEGPS</b> .....	<b>1</b>
<b>ÍNDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1 EMPEZANDO A UTILIZAR COMPEGPS</b> .....	<b>7</b>
1.1 CÓMO UTILIZAR ESTA AYUDA.....	7
1.1.1 Funcionamiento de la ayuda.....	7
1.1.2 Contenidos básicos de la ayuda.....	8
1.2 INSTALACIÓN DE COMPEGPS.....	8
1.2.1 Requisitos del sistema.....	8
1.2.2 Instalación de CompeGPS CD-ROM.....	9
1.2.3 Instalación de la versión descargada de Internet.....	9
1.2.4 Arrancar CompeGPS.....	9
1.2.5 Registro.....	10
1.2.6 Desinstalar CompeGPS.....	10
1.3 MÓDULOS DE REGISTRO.....	11
1.3.1 Cómo conseguir CompeGPS (Básico).....	11
1.3.2 Funciones avanzadas.....	12
1.3.3 Activación instantánea.....	14
1.3.4 CompeGPS en CD.....	14
1.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA EMPEZAR A UTILIZAR COMPEGPS.....	15
1.4.1 Unidades de medida.....	15
1.4.2 Carpeta de objetos.....	15
1.4.3 Protocolos y puertos de comunicación.....	15
1.5 FUNCIONES BÁSICAS PARA EMPEZAR A UTILIZAR COMPEGPS.....	15
1.5.1 Descargar track del GPS.....	16
1.5.2 Abrir un track.....	16
1.5.3 Abrir un mapa.....	16
1.5.4 Abrir archivo de waypoints.....	17
1.5.5 Visualizar en 3D.....	17
1.5.6 Crear un waypoint.....	17
1.5.7 Crear una ruta.....	18
1.5.8 Crear un track.....	18
1.5.9 Cargar archivo de waypoints al GPS.....	18
1.5.10 Cargar una ruta al GPS.....	19
1.5.11 Cargar un track al GPS.....	19
1.5.12 Crear archivo de conjunto de ejemplo.....	20
1.6 CONFIGURACIÓN AVANZADA.....	20
1.6.1 Número máximo de mapas abiertos.....	20
1.6.2 Sistema de coordenadas.....	20
1.6.3 Valores por defecto.....	21
1.6.4 Formatos de Tracks.....	21
1.7 CONFIGURAR EL GPS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS.....	22
1.7.1 Configurar un GPS Garmin para la descarga.....	22
1.7.2 Configurar un GPS MLR para la descarga.....	22
1.7.3 Configurar un GPS Renschler para la descarga.....	22
1.7.4 Configurar un Brauniger Galileo para la descarga.....	23
1.7.5 Configurar un Top Navigator para la descarga.....	23
<b>2 OPCIONES GENERALES</b> .....	<b>24</b>
2.1 OPCIONES DE ARCHIVO.....	24
2.1.1 Guardar todo.....	24
2.1.2 Cerrar todo.....	24
2.1.3 Imprimir.....	24
2.1.4 Guardar como página Web.....	24

2.2	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN.....	24
2.2.1	Configuración de mapas .....	25
2.2.2	Configuración general .....	26
2.2.3	Configuración de vistas 2D .....	27
2.2.4	Configuración de coordenadas .....	27
2.2.5	Configuración de comunicaciones .....	28
2.2.6	Configuración de carpetas de trabajo .....	28
2.2.7	Configuración de animación .....	29
2.2.8	Configuración de mapa móvil.....	30
2.2.9	Configuración internacional.....	32
2.2.10	Configuración de los valores por defecto.....	32
2.2.11	Configuración de tracks.....	33
2.2.12	Configuración de Teclas y botones .....	33
2.2.13	Configuración de Waypoints .....	34
2.2.14	Configuración de relieves 3D .....	35
2.2.15	Configuración de gráficas.....	36
2.2.16	Información del registro.....	36
<b>3</b>	<b>TRABAJANDO CON TRACKS.....</b>	<b>38</b>
3.1	DEFINICIONES.....	38
3.1.1	¿Qué es un track? .....	38
3.1.2	Tracks de 2 y 3 dimensiones.....	38
3.1.3	¿Qué es el CompeGPS Track Server? .....	38
3.1.4	¿Qué es un subtrack? .....	39
3.2	OPERACIONES CON TRACKS.....	39
3.2.1	Descargar y cargar tracks del GPS.....	39
3.2.2	Abrir un track .....	40
3.2.3	Abrir ventana de Propiedades del track .....	40
3.2.4	Guardar track.....	41
3.2.5	Cerrar un track.....	41
3.2.6	Ventana Lista de tracks.....	42
3.2.7	Intercambio de tracks por Internet (CompeGPS Track Server) .....	42
3.2.8	Animación del Track.....	44
3.2.9	Crear y editar un track.....	45
3.2.10	Unir tracks .....	49
3.3	OPERACIONES CON SUBTRACKS.....	49
3.3.1	Selección del subtrack .....	49
3.3.2	Análisis del subtrack.....	50
3.3.3	Guardar el subtrack.....	50
3.3.4	Eliminar subtrack .....	51
3.3.5	Gráfica del subtrack .....	51
3.4	OPERACIONES CON TRAMOS.....	51
3.4.1	Cambiar de tramo aquí.....	52
3.4.2	Propiedades del tramo .....	52
3.4.3	Eliminar el tramo.....	52
3.4.4	Copiar el tramo .....	53
3.4.5	Guardar el tramo como .....	53
3.4.6	Fusionar todos los tramos .....	53
3.4.7	Fusionar todos los tramos contiguos .....	53
3.5	LIBRO DE TRACKS .....	54
3.5.1	¿Qué es un Libro de Tracks?.....	54
3.5.2	Crear un libro de tracks .....	54
3.5.3	Abrir un Libro de tracks. ....	54
3.5.4	Abrir otro Libro de Tracks.....	54
3.5.5	Guardar track en el libro de tracks .....	55
3.5.6	Menú contextual del libro de tracks.....	55
3.6	PROPIEDADES DEL TRACK .....	56
3.6.1	Abrir ventana de Propiedades del track .....	56
3.6.2	General.....	56

3.6.3	Fecha y tiempo .....	57
3.6.4	Puntos de track.....	57
3.6.5	Ver .....	57
3.6.6	GPS .....	57
3.6.7	Distancias .....	57
3.6.8	Alturas .....	58
3.6.9	Velocidades .....	58
3.6.10	Energía .....	58
3.7	MENÚ CONTEXTUAL DEL TRACK .....	58
<b>4</b>	<b>TRABAJANDO CON MAPAS.....</b>	<b>62</b>
4.1	DEFINICIONES .....	62
4.1.1	¿Qué es un mapa?.....	62
4.1.2	Calibración.....	63
4.1.3	¿Qué es el mapa índice? .....	63
4.2	OPERACIONES CON MAPAS .....	64
4.2.1	Abrir mapas .....	64
4.2.2	Cerrar mapas.....	67
4.2.3	Opciones de visualización de mapas.....	68
4.3	OPERACIONES AVANZADAS .....	69
4.3.1	Calibrar e Importar mapas.....	69
4.3.2	Mapas por Internet .....	73
4.3.3	Unir mapas .....	75
4.4	MAPAS VECTORIALES .....	76
4.4.1	Introducción .....	76
4.4.2	Creación de mapas vectoriales .....	76
4.4.3	Edición de mapas vectoriales.....	77
4.4.4	Propiedades de las capas .....	79
4.5	LISTA DE MAPAS ABIERTOS.....	80
4.6	PROPIEDADES DEL MAPA.....	81
4.7	MENÚ CONTEXTUAL DEL MAPA .....	82
<b>5</b>	<b>TRABAJANDO CON RELIEVES.....</b>	<b>85</b>
5.1	DEFINICIONES .....	85
5.1.1	¿Qué es un relieve? .....	85
5.1.2	Formatos 3D.....	85
5.2	OPERACIONES CON RELIEVES .....	86
5.2.1	Abrir un relieve .....	86
5.2.2	Cerrar relieve.....	86
5.2.3	Importar relieves.....	87
5.2.4	Descargar relieves 3D.....	87
5.2.5	Creación y edición de relieves .....	87
5.3	LISTA DE RELIEVES ABIERTOS .....	90
5.4	PROPIEDADES DEL RELIEVE .....	90
5.5	MENÚ CONTEXTUAL DEL RELIEVE.....	91
<b>6</b>	<b>TRABAJANDO CON WAYPOINTS.....</b>	<b>93</b>
6.1	DEFINICIONES .....	93
6.1.1	¿Qué es un waypoint? .....	93
6.1.2	Formatos de waypoints .....	93
6.2	OPERACIONES CON WAYPOINTS .....	93
6.2.1	Descargar y cargar waypoints del GPS .....	94
6.2.2	Abrir archivo de waypoints .....	94
6.2.3	Crear y editar un waypoint .....	95
6.2.4	Mover y copiar un waypoint.....	95
6.2.5	Asociar un archivo a un waypoint.....	95
6.2.6	Crear y editar un archivo de waypoints.....	96
6.2.7	Guardar archivo de waypoints.....	97
6.2.8	Cerrar archivo de waypoints.....	97

6.2.9	Opciones de visualización de waypoints.....	97
6.3	LISTA DE WAYPOINTS ABIERTOS.....	97
6.3.1	Menú contextual de la lista de waypoints.....	98
6.3.2	Seleccionar campos.....	99
6.4	PROPIEDADES DE LOS WAYPOINTS.....	99
6.5	MENÚ CONTEXTUAL DEL WAYPOINT.....	101
<b>7</b>	<b>TRABAJANDO CON RUTAS.....</b>	<b>103</b>
7.1	DEFINICIONES.....	103
7.1.1	¿Qué es una ruta?.....	103
7.2	OPERACIONES CON RUTAS.....	103
7.2.1	Abrir una ruta.....	103
7.2.2	Lista de rutas.....	103
7.2.3	Crear una ruta.....	104
7.2.4	Edición de rutas.....	105
7.2.5	Enviar y descargar ruta del GPS.....	107
7.3	PROPIEDADES DE LA RUTA.....	108
7.4	MENÚ CONTEXTUAL DE LA RUTA.....	108
<b>8</b>	<b>CONJUNTOS: JUNTANDO OBJETOS.....</b>	<b>110</b>
8.1	DEFINICIONES.....	110
8.1.1	¿Qué es un conjunto?.....	110
8.2	OPERACIONES CON CONJUNTOS.....	110
8.2.1	Abrir un conjunto.....	110
8.2.2	Crear un conjunto.....	110
8.2.3	Guardar conjunto.....	110
<b>9</b>	<b>OPCIONES DE VISUALIZACIÓN.....</b>	<b>112</b>
9.1	VISUALIZACIÓN EN LA VENTANA PRINCIPAL.....	112
9.2	VISUALIZADOR 3D.....	114
9.2.1	Abrir ventana de visualización en 3D.....	114
9.2.2	Control y movimiento en 3D.....	114
9.2.3	Modo cámara esclava.....	116
9.2.4	Barra de herramientas del visualizador 3D.....	116
9.2.5	Opciones de configuración 3D.....	118
9.2.6	El simulador de vuelo.....	122
9.3	RENDIMIENTO 3D.....	124
9.3.1	Introducción.....	125
9.3.2	Texturas y memoria de vídeo.....	125
9.3.3	“Mipmaps”.....	125
9.3.4	Regeneración.....	125
9.4	VISUALIZACIÓN DE GRÁFICAS.....	126
9.4.1	Abrir la ventana de gráficas.....	126
9.4.2	Operaciones con los ejes de coordenadas.....	127
9.4.3	Operaciones de manejo de gráficas.....	128
9.4.4	Menú contextual de la gráfica.....	129
9.5	EL MAPA MÓVIL.....	129
9.5.1	Activar una ruta.....	130
9.5.2	La ventana de datos.....	130
9.5.3	Programar alarmas.....	131
9.5.4	Barra de botones del mapa móvil.....	131
<b>10</b>	<b>EL ÁRBOL DE DATOS.....</b>	<b>134</b>
10.1	ABRIR EL ÁRBOL DE DATOS.....	134
10.1.1	Colocación del árbol de datos.....	134
10.1.2	Árbol flotante.....	135
10.1.3	Árbol anclado.....	135
10.2	OPERACIONES GENERALES.....	136
10.3	OPERACIONES CON MAPAS.....	137

10.3.1	Mover mapa de capa.....	137
10.3.2	Operaciones generales de mapas .....	137
10.3.3	Operaciones con un mapa concreto .....	137
10.4	OPERACIONES CON RELIEVES .....	138
10.4.1	Operaciones generales con relieves .....	138
10.4.2	Operaciones con un relieve concreto.....	138
10.5	OPERACIONES CON TRACKS.....	139
10.5.1	Operaciones generales con tracks.....	139
10.5.2	Operaciones con un track concreto.....	139
10.6	OPERACIONES CON WAYPOINTS.....	141
10.6.1	Moviendo waypoints por el árbol.....	141
10.6.2	Operaciones generales con waypoints .....	141
10.6.3	Operaciones con un archivo de waypoints concreto.....	142
10.6.4	Operaciones con un waypoint concreto .....	142
10.7	OPERACIONES CON RUTAS.....	143
10.7.1	Moviendo waypoints a través de las rutas .....	143
10.7.2	Operaciones generales con rutas .....	143
10.7.3	Operaciones con una ruta concreta .....	143
10.7.4	Operaciones con un waypoint concreto .....	144
<b>11</b>	<b>ANEXO: AIR.....</b>	<b>145</b>
11.1	OPCIONES DE CONFIGURACIÓN (VALORES POR DEFECTO Y VUELO).....	145
11.1.1	Valores por defecto IGC/OLG .....	145
11.1.2	Vuelos.....	145
11.2	TÉRMICAS Y TRANSICIONES.....	145
11.3	ON LINE CONTEST .....	146
11.3.1	Qué es On Line Contest?.....	146
11.3.2	Enviar un vuelo al On line contest.....	147
11.4	DIFERENCIAS EN 3D .....	147
11.5	PROPIEDADES DEL TRACK .....	148
11.6	EDITOR DE TRACKS.....	148
11.7	DIFERENCIAS MENORES.....	148

## 1 Empezando a utilizar CompeGPS

### [1.1 Cómo utilizar esta ayuda](#)

### [1.2 Instalación de CompeGPS](#)

### [1.3 Módulos de registro](#)

### [1.4 Configuración básica para empezar](#)

### [1.5 Funciones básicas para empezar a utilizar CompeGPS](#)

### [1.6 Configuración avanzada](#)

### [1.7 Configurar el GPS para la transmisión de datos](#)

## 1.1 Cómo utilizar esta ayuda

### [1.1.1 Funcionamiento de la ayuda](#)

### [1.1.2 Contenidos básicos de la ayuda](#)

Este documento ha sido creado con la finalidad de ayudarle a conocer todas las funciones de CompeGPS LAND para que pueda trabajar cómodamente con él.

En este apartado se le indicará como funciona esta ayuda y dónde puede encontrar la información que le interesa.

► **Nota:** Dada la similitud de funcionamiento existente entre CompeGPS Land y Air, este mismo manual está destinado también a los usuarios de CompeGPS Air. Para las diferencias que existen entre la versión **Land** y **Air** de CompeGPS se ha añadido un anexo en el apartado [11 Anexo: Air](#). Ver también: [Contenidos básicos de la ayuda](#).

### 1.1.1 Funcionamiento de la ayuda

Puede buscar información en la ayuda de tres maneras diferentes, accesibles pulsando sobre las pestañas correspondientes de la parte superior izquierda de la ventana:

- **Contenido:** Con esta pestaña se accede a los diferentes libros que componen esta ayuda. Haga clic sobre el libro que le interese para ver los títulos que contiene. Haga doble clic en el libro que desee para ver, en esta misma tabla de contenidos, los subapartados que contiene el libro en cuestión.

Para ver el texto que contiene cada apartado haga clic simple sobre el título que desee ver y éste le mostrará su contenido.

- **Índice:** En el índice aparecen las palabras clave del documento. Puede buscar la que se ajuste más a la información que le interesa y hacer doble clic sobre ella o bien pulsar el botón **Mostrar** para ver las informaciones relacionadas.
- **Búsqueda:** Puede introducir la palabra o palabras de las que desee información y pulsar **Enumerar temas**. De este modo se le mostrarán los apartados de la ayuda que contienen esa palabra. Si hace doble clic sobre el apartado que le parezca más útil, éste se abrirá y la palabra clave que haya introducido estará marcada en todas sus apariciones.

Dentro del texto, puede encontrar **hipervínculos**. Un hipervínculo es una conexión a otra parte del texto y normalmente se presenta con una frase tipo “vea el apartado...” seguido del nombre del apartado en letra de color verde. Pulse sobre las palabras de color verde para seguir el hipervínculo y situarse en la parte del texto a la que se refiere.

## 1.1.2 Contenidos básicos de la ayuda

Este documento está dividido básicamente en 6 bloques:

1. El **primer bloque** coincide con el apartado 1, [Empezando a utilizar CompeGPS](#), y contiene información básica sobre los **primeros pasos** que debe hacer con el programa.
2. El **segundo bloque** explica exhaustivamente las diferentes [Opciones de configuración](#) de que dispone en CompeGPS, además de las opciones generales de archivo.
3. El **tercer bloque** contiene toda la información sobre los **elementos** con los que se trabaja en CompeGPS (tracks, mapas relieves, waypoints, rutas y conjuntos) y contiene los apartados: [Trabajando con tracks](#), [Trabajando con mapas](#), [Trabajando con relieves](#), [Trabajando con waypoints](#), [Trabajando con rutas](#) y [Conjuntos: juntando objetos](#).
4. En el **cuarto bloque** puede encontrar explicaciones detalladas de los diferentes modos de **visualización** de que dispone en CompeGPS. Éstos son: [Visualización en la ventana principal](#), [Visualizador 3D](#), [Visualización de gráficas](#) y [El mapa móvil](#).
5. El **quinto bloque** está enteramente dedicado a explicar el funcionamiento de [El árbol de datos](#), con el que podrá trabajar de una manera más fácil y rápida con CompeGPS.
6. Por último, hemos creado un **anexo** que enumera y explica todas las diferencias que existen entre la versión Land y Air de CompeGPS. Este anexo se encuentra en el apartado [11 Anexo: AIR](#), y representa una adaptación de esta ayuda a las peculiaridades de la versión Air de CompeGPS.

## 1.2 Instalación de CompeGPS

### [1.2.1 Requisitos del sistema](#)

### [1.2.2 Instalación de CompeGPS CD-ROM](#)

### [1.2.3 Instalación de la versión descargada de Internet](#)

### [1.2.4 Arrancar CompeGPS](#)

### [1.2.5 Registro](#)

### [1.2.6 Desinstalar CompeGPS](#)

### 1.2.1 Requisitos del sistema

Requisitos mínimos:

- PC: **Pentium 100 MHz o similar**
- Sistema operativo: **NT / 2000 / XP**
- Memoria RAM: **64 Mb**

Requisitos recomendados:

- PC: **Pentium III 800 MHz o similar**
- Sistema operativo: **Windows XP**
- Memoria RAM: **256 Mb**

Tarjeta gráfica: **Nvidia Gforce 2, similar o superior**



### 1.2.2 Instalación de CompeGPS CD-ROM

El CD-Rom de CompeGPS es auto-ejecutable. Para instalar CompeGPS realice las siguientes operaciones:

1. Inserte el CD-ROM en su lector de CD-ROM.

Se abrirá una ventana de presentación del autorun de CompeGPS con un botón de instalación y tres botones de ayuda, uno para cada idioma.

2. Clique sobre el botón **Install CompeGPS**.

Se iniciará el instalador de CompeGPS.

3. Siga las instrucciones e introduzca toda la información necesaria que le pida el programa de instalación de CompeGPS.

Si opta por arrancar el programa al finalizar la instalación, este le preguntará en qué idioma desea iniciar el programa.

- Seleccione el idioma y presione **OK**.

Si el CD- ROM no se auto-ejecuta, debe ejecutar el archivo de instalación manualmente. Ejecute el archivo haciendo doble clic sobre **setup\_compeGPS.exe**, que se encuentra dentro de la carpeta **SETUP** del CD-ROM.

### 1.2.3 Instalación de la versión descargada de Internet

Descárguese la última versión de CompeGPS de nuestra Web: <http://www.compegps.com> donde encontrará las diferentes versiones de CompeGPS.

1. Ejecute el instalador **setup\_compeGPS[VERSIÓN].exe**.

- Haga doble clic sobre el archivo descargado **setup\_compeGPS[VERSIÓN].exe**.

Se iniciará el instalador de CompeGPS.

2. Siga las instrucciones de pantalla e introduzca toda la información necesaria que le pida el programa de instalación de CompeGPS.

Si opta por arrancar el programa al finalizar la instalación, este le preguntará en qué idioma desea iniciar el programa.

- Seleccione el idioma y presione **OK**

### 1.2.4 Arrancar CompeGPS

Para arrancar CompeGPS realice una de las siguientes operaciones:

- Haga doble clic sobre el icono situado en el escritorio (si optó por esta opción).
- Haga doble clic sobre el archivo **compegps.exe** que se encuentra (si no lo ha cambiado de ubicación durante la instalación) en la carpeta *archivos de programa\compegps*.

Si es un **usuario no registrado** aparecerá una cuenta atrás. Deberá esperar a que finalice la cuenta atrás. Una vez haya finalizado la cuenta atrás, presione el botón **Registrarse luego**. **Recuerde que si no se registra, el programa funcionará, durante 30 días a partir de su instalación, con algunas limitaciones:**

- No funcionan las Coordenadas Geográficas: Grados, Min & Seg.
- No se pueden editar rutas.
- No se puede Guardar como página Web.
- Solo se pueden ver como máximo dos tracks simultáneamente en la ventana 3D.
- Solo caben 20 tracks en el libro de tracks.
- No funcionan las unidades no métricas (pies para alturas, millas para longitud, etc.).
- No funciona la posibilidad de ver varios mapas. Solo permite a modo de ejemplo, durante unos días, abrir 2 mapas a la vez.
- No se pueden importar alturas de un barograma sobre un track 2D.

Pasados los 30 días las limitaciones serán mucho mayores.

### 1.2.5 Registro

El registro del programa es imprescindible para que CompeGPS funcione al máximo de sus posibilidades. Para registrarse debe seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla al iniciar este proceso desde la pantalla inicial de **CompeGPS**. El sistema de registro es fácil y cómodo por lo que no debería tener ningún problema para llevarlo a cabo con éxito.

Si, a pesar de ello, tuviera dificultades, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección web: <http://support.compegps.com>. Para ampliar su información sobre los registros actuales de CompeGPS vea el apartado [Módulos de registro](#).

CompeGPS le ofrece la posibilidad de realizar un registro del producto ajustado a cada usuario, basado en la compra por módulos (los módulos que se adquieren por separado, necesitan una licencia individualizada). Los módulos son agrupaciones de herramientas específicas que realizan un tipo de función muy concreta. Por ejemplo, si desea utilizar CompeGPS como creador y editor de mapas vectoriales, necesitará adquirir el módulo "Vector Map Edit". De este modo, se le permite escoger aquellas funciones que crea útiles para extraer un rendimiento del programa que usted crea conveniente.

No obstante, CompeGPS siempre le recomienda la adquisición de la "Licencia Estándar", que incluye un conjunto de seis módulos básicos, considerados los más prácticos e imprescindibles para extraerle el máximo partido al programa. Si desea conocer más acerca de los módulos vea el apartado [Funciones avanzadas](#).

### 1.2.6 Desinstalar CompeGPS

Para desinstalar el programa:

- Seleccione la opción del menú de Windows **Inicio > Programas > CompeGPS > Uninstall CompeGPS**

### 1.3 Módulos de registro

**CompeGPS Land/Air** utiliza un sistema de licencias modular para poder ajustarse a las necesidades específicas de cada usuario. Este sistema consiste en dividir el programa en diversos módulos (grupos de funciones) que pueden ser adquiridos por separado.

El programa consta de unas "funciones básicas" gratuitas, que pueden ser complementadas por las "funciones avanzadas". Estas últimas son las que están agrupadas en módulos. Si está interesado en las funciones contenidas en diversos módulos, puede también adquirir una "licencia estándar" que activa la mayoría de funciones del programa.

#### 1.3.1 Cómo conseguir CompeGPS (Básico)

El modo más fácil de acceder al programa es **descargarlo** gratuitamente de Internet, desde la sección "[descargar](#)" de la web [www.compegps.com](http://www.compegps.com) (también puede adquirirlo en CD).

Una vez descargado e instalado, al iniciarlo por primera vez se le indicará que es necesario **registrarse** como usuario para poder utilizar el programa. Si no se realiza este trámite gratuito, sólo estarán accesibles las *funciones mínimas* del programa y no tendrá la opción de probar el resto de ellas.

El proceso de registro es completamente gratuito y muy breve. Sólo es necesario rellenar un pequeño formulario:

(\*) Required fields

Register code **WBA000157596809442**

Name (\*)

Surname (\*)

Address (\*)

City (\*)

Postal Code

Country (\*)

ID Card

Telephone

Company

Email (\*)

**activate**

**Nota:** Es importante que la dirección de email introducida sea auténtica porque nos servirá para poder realizar posteriores activaciones y, si lo desea, enviarle boletines de noticias periódicos (no spam).

En un paso siguiente del proceso de registro se le ofrecerá la posibilidad de adquirir una licencia estándar del programa (activa permanentemente la mayoría de funciones del programa) o simplemente realizar un **registro gratuito** (recomendado si desea probar el programa o adquirir sólo alguno de los módulos de funciones).

Una vez registrado tendrá acceso a las *funciones gratuitas extendidas* y podrá probar cualquiera de los módulos de funciones avanzadas gratuitamente durante 30 días.

Así pues, las funciones de **CompeGPS Land/Air** se pueden dividir en:

- **Funciones básicas (gratuitas):** Se trata de las funciones que siempre estarán disponibles en el programa, aunque no hayamos adquirido ninguna licencia. Se dividen en:
  - **Funciones mínimas:** Coinciden con las que estaban disponibles después de los 30 días de prueba en el sistema de licencias anterior (p.ej. el envío de mapas a CompeGPS Pocket).
  - **Funciones gratuitas extendidas:** Para desbloquearlas sólo es necesario cumplimentar un formulario que le identificará como usuario de CompeGPS, como el que se le ha mostrado en el ejemplo anterior.
- **Funciones avanzadas (licencias):** Será necesario acceder a ellas para aprovechar realmente la potencia del programa. Pueden ser probadas gratuitamente durante 30 días, pasados los cuales habrá que adquirir su licencia correspondiente. Para obtener más información sobre estas funciones lea el apartado [Funciones avanzadas](#).

### 1.3.2 Funciones avanzadas

Las **funciones avanzadas** de CompeGPS multiplican las posibilidades del programa y le permiten trabajar con sus mapas e información posicional de la manera más eficaz y completa.

Estas funciones de pago están agrupadas en diferentes **módulos** (conjuntos de herramientas relacionadas), que pueden ser adquiridos por separado (desde el mismo programa o desde la sección [tienda](#) de nuestra web) o bien conjuntamente en una "[licencia estándar](#)", que contiene las licencias de todos los módulos excepto AutoCAD y FotoGPS.



Una "licencia estándar" es el mismo producto y tiene el mismo precio que las licencias del programa que se han vendido hasta ahora, por lo que un usuario que disponga de una licencia de CompeGPS Land/Air 6 tiene acceso a los mismos módulos que uno que compre una licencia actual.

Módulos de funciones avanzadas disponibles:

**Communication:** Módulo que permite conectar a un GPS para enviar y recibir información: Waypoints, rutas y tracks.

**Map tools:** Permiten gestionar toda clase de cartografía ráster (topográficos, ortofotos) o de elevación (DEM) para disponer de los mapas que más se ajusten a las necesidades del usuario (Calibrar, importar, unir, seccionar...).

**Track manager:** Módulo que permite trabajar con tracks mediante multitud de herramientas. Crear tracks, aplicarles todo tipo de modificaciones, almacenarlos en un libro de tracks...

**3D:** Para preparar (creación de waypoints y rutas, simulador...) o revivir (animación) sus experiencias utilizando nuestro motor 3D de última generación.

**Navigation:** Este módulo permite utilizar las funciones de navegación en vivo (anteriormente llamado mapa móvil) para poder visualizar nuestra posición sobre el mapa, consultar variables del movimiento, guardar el track realizado, etc.


**FotoGPS:** Sincroniza, mediante la hora, las fotos de una cámara digital con los puntos del track realizado durante la misma salida, georeferenciando los archivos JPEG y situándolos sobre el mapa.

**Vector Map Edit:** Permite crear sus propios mapas vectoriales y editarlos de la manera más cómoda y rápida. CompeGPS es uno de los mejores editores de mapas vectoriales del mercado.

**AutoCAD:** Añade compatibilidad con los formatos DXF y DWG al módulo Vector maps.

Estos módulos pueden ser probados gratuitamente durante 30 días. Para hacerlo es necesario ser usuario registrado de CompeGPS. Una vez registrados, al intentar utilizar alguna de las *funciones avanzadas* se nos ofrecerán 3 opciones:

- **Comprar ese bloque de funciones:** Accederá a la web de compra dónde podrá adquirir la licencia que le dará acceso ilimitado a esas funciones. La activación será automática si realiza el pago a través de "la Caixa".
- **Probarlo durante 30 días:** Podremos evaluar esas funciones durante un mes.
- **Esconder las funciones que formen parte de ese bloque:** Si no nos interesan esas funciones, seleccionando esta opción desaparecerán del programa, simplificando su interface.



### 1.3.3 Activación instantánea

CompeGPS ha implementado un nuevo sistema de pago mediante el cual es posible activar cualquiera de las funciones del programa de manera instantánea, evitando el procesamiento manual de los pedidos (emails, códigos de registro, etc), que retrasaba uno o varios días su entrega.

Al intentar utilizar una función del programa para la que no tenga licencia, se le ofrecerá la posibilidad de comprarla a través de "La Caixa" o "Share it". Sólo si selecciona esta primera entidad, el bloque de funciones solicitado se activará instantáneamente.



Si elige comprar a través de "Share it" será necesario el procesamiento manual de de la orden de compra, con lo que el plazo de entrega será el mismo que hasta ahora (normalmente no superior a un día laboral para envíos por correo electrónico).

### 1.3.4 CompeGPS en CD

El programa también puede ser adquirido en un CD que contiene la última versión del programa, una "licencia estándar" (que da acceso a todos los módulos de funciones excepto AutoCAD y FotoGPS), un [relieve 3D](#) CDEM de la Península Ibérica, uno de los Alpes (estos relieves sólo informan de la altura del terreno cada 90 metros) e imágenes de satélite de las mismas zonas (baja resolución).



Este CD se puede adquirir desde la sección [tienda](#) de nuestra web o desde cualquiera de nuestros [distribuidores](#).

## 1.4 Configuración básica para empezar a utilizar CompeGPS

### [1.4.1 Unidades de medida](#)

### [1.4.2 Carpeta de objetos](#)

### [1.4.3 Protocolos y puertos de comunicación](#)

#### 1.4.1 Unidades de medida

Cuando empiece a utilizar CompeGPS es importante seleccionar el **idioma** y las **unidades de medida** que se quieren utilizar. La primera vez que arranca CompeGPS, por defecto, se inicia con unidades métricas.

CompeGPS permite seleccionar entre diferentes unidades de medida: **métricas, inglesas y náuticas**.

Para configurar el idioma y las unidades de medida vea [Configuración internacional](#).

#### 1.4.2 Carpeta de objetos

CompeGPS trabaja con diferentes objetos, que son: tracks, mapas, waypoints, relieves, conjuntos y rutas.

Cuando abre un track, mapa, waypoint u otro objeto, CompeGPS va a buscarlo a unas carpetas predeterminadas que se crean cuando instala el programa.

Si quiere que cuando abra algún objeto (tracks, mapas, waypoints, relieves, conjuntos o rutas) CompeGPS vaya a buscarlos a otra carpeta que usted defina, vea [Configuración de carpetas de trabajo](#).

#### 1.4.3 Protocolos y puertos de comunicación

Antes de poder descargarse cualquier track del GPS o logger es importante configurar el puerto desde donde descarga el track y el protocolo de comunicación del aparato que conecta.

El protocolo de comunicación es el lenguaje que utiliza el GPS o logger para comunicarse con el PC y transmitir los datos. Existen muchos protocolos diferentes y cada marca de GPS o loggers utiliza uno propio.

Consulte el listado de [aparatos compatibles](#).

Para configurar el puerto y protocolo de comunicación vea [Configuración de comunicaciones](#).

## 1.5 Funciones básicas para empezar a utilizar CompeGPS

### [1.4.1 Descargar track del GPS](#)


- [1.4.2 Abrir un track](#)
- [1.4.3 Abrir un mapa](#)
- [1.4.4 Abrir archivo de waypoints](#)
- [1.4.5 Visualizar en 3D](#)
- [1.4.6 Crear un waypoint](#)
- [1.4.7 Crear una ruta](#)
- [1.4.8 Crear un track](#)
- [1.4.9 Cargar archivo de waypoints al GPS](#)
- [1.4.10 Cargar una ruta al GPS](#)
- [1.4.11 Cargar un track al GPS](#)
- [1.4.12 Crear archivo de conjunto de ejemplo](#)

## 1.5.1 Descargar track del GPS

CompeGPS permite descargar tracks de las siguientes marcas de GPS e instrumentos de track: **Garmin, Maguellan, MLR, Bräuniger Galileo, Digifly Graviter, Renschler Sol, Log-it, Top Navigator**. Para ver una lista completa y detallada de GPS compatibles vea el apartado **Hardware** de nuestra web ([www.compegps.com](http://www.compegps.com)) o siga el siguiente link: [aparatos compatibles](#).

► **Nota:** Antes de poder descargar el track del GPS es posible que deba configurar los puertos y protocolos de comunicación entre el PC y GPS. Para más información vea [Configuración de comunicaciones](#).

Para descargar el track del GPS realice una de estas operaciones:

- Clique sobre el botón  (bajar track de GPS).
- Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Bajar track del GPS**

Aparecerá una ventana informándole del desarrollo de la descarga. Una vez finalizada la descarga, es probable que CompeGPS detecte varios tracks independientes. CompeGPS se lo comunicará mediante una ventana informativa.


Muchos tracks guardan puntos parados al principio y al final. Son los que graba mientras está detenido. CompeGPS le preguntará si desea eliminarlos. Es importante eliminar estos puntos para poder ver una gráfica de alturas correcta.

Responda a las preguntas según lo que desee hacer.

Una vez descargados el track o los tracks, aparecerán en la pantalla principal de 2D.

## 1.5.2 Abrir un track

1. Para abrir un track realice una de estas operaciones:

- Clique sobre el botón  (abrir track).
- Seleccione la opción de menú **Tracks > Abrir track**


2. Seleccione el track que desee abrir.

3. Clique sobre el botón **Abrir**.

## 1.5.3 Abrir un mapa

1. Para abrir un mapa realice una de estas operaciones:




- Clique sobre el botón  (abrir mapa).
- Seleccione la opción de menú **Mapas > Abrir mapa**.

Se abrirá una nueva ventana de diálogo.

2. Seleccione el mapa que desea abrir.
3. Clique sobre el botón **Abrir**.

#### 1.5.4 Abrir archivo de waypoints

1. Para abrir un archivo de waypoints realice una de estas operaciones:
  - Clique sobre el botón  (abrir archivo de waypoints).
  - Seleccione la opción del menú **Waypoints > Abrir archivo de waypoints**.
2. Seleccione el archivo de waypoints que quiere abrir.
3. Clique sobre el botón **Abrir**.

#### 1.5.5 Visualizar en 3D


CompeGPS permite visualizar las montañas y los tracks en 3D en la ventana de visualización de tres dimensiones. Hay que tener en cuenta que hay **tracks de 2 y de 3 dimensiones**. Existen GPS que no memorizan las alturas en los puntos que componen los tracks.

Estos tracks de 2 dimensiones también se pueden visualizar en la ventana 3D pero aparecerán planos si no se tiene ningún relieve cargado o pegados al relieve en el caso de tenerlo.

Para información más detallada sobre los tracks vea el capítulo [3. Trabajando con tracks](#).

Para poder ver las montañas en 3D es necesario abrir previamente un relieve (vea [Abrir relieve](#)). De no ser así, el mapa se verá plano en la ventana de visualización en 3D.

Para abrir la ventana de visualización 3D realice una de estas operaciones.

- Seleccione la opción del menú **Ver > Visor 3D**.
- Clique sobre el botón  (visor 3D) de la barra de herramientas.

Para información más detallada de la ventana 3D vea el capítulo [10.2 Visualizador 3D](#).

#### 1.5.6 Crear un waypoint

Para crear un waypoint realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de propiedades del waypoint:
  - Seleccione la opción del menú **Waypoints > Nuevo waypoint**.
  - Clique con el botón derecho del ratón sobre el punto donde quiera crear un waypoint y escoja la opción **Crear waypoint aquí** del menú contextual, vea [Crear y editar un waypoint](#).

► **Nota:** Si ha creado la baliza mediante el menú contextual, no deberá introducir las coordenadas del nuevo waypoint.

2. Se abrirá el cuadro de propiedades del nuevo waypoint. Modifique las propiedades (nombre del waypoint, descripción, icono, etc.) según lo desee.

Para información más detallada sobre waypoints vea el capítulo [6. Trabajando con waypoints.](#)

### 1.5.7 Crear una ruta

Una ruta es un conjunto de waypoints ordenados, es decir, que siguen un orden establecido al crear la ruta.

1. Para crear una ruta realice esta operación:
  - Seleccione la opción del menú **Rutas > Crear nueva ruta.**

En la parte inferior de la pantalla aparece la ventana de propiedades de la ruta.

2. Clique sobre el mapa donde quiera que empiece la ruta.
3. Presione la tecla **Ctrl** y sin soltarla, vaya marcando los siguientes waypoints de la ruta que quiera crear.
4. Guarde la ruta clicando sobre el botón **Guardar ruta** de la ventana de propiedades de la ruta.

Para información más detallada sobre rutas vea el capítulo [7. Trabajando con rutas.](#)

### 1.5.8 Crear un track

Un track es un conjunto de puntos ordenados por tiempo, donde cada punto contiene información sobre las coordenadas de posición, hora, fecha y en la mayoría de los casos alturas.

Cuando cree un track, sus puntos no dispondrán de datos de tiempo ordenados (todos los puntos tendrán la fecha y hora en que se creó el track) ya que, en realidad, no será un track recorrido sino uno que posiblemente se realizará en el futuro.

Para **crear un nuevo track** siga las siguientes instrucciones:

1. Abra la **barra de edición de tracks** seleccionando la opción del menú principal **Tracks > Crear y editar un nuevo track.**
2. Utilice las herramientas de esta barra (Vea [Crear y editar un track](#) para información detallada sobre estas herramientas)
3. Cuando esté satisfecho con el recorrido de su nuevo track, cierre la barra de edición de tracks pulsando la cruz de la izquierda de la barra.

Para una información más detallada de cómo crear y editar tracks vea [Crear y editar un track.](#)

### 1.5.9 Cargar archivo de waypoints al GPS

Para cargar un archivo de waypoints del programa al GPS realice las siguientes operaciones:

1. Conecte el GPS al PC mediante su interface y enciéndalo.
2. Abra el archivo de waypoints que desee cargar al GPS, vea [Abrir archivo de waypoints.](#)

CompeGPS mostrará los waypoints en pantalla.

3. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Enviar Waypoints al GPS**.

CompeGPS mostrará una ventana informándole del desarrollo de la carga de datos al GPS.

Si tiene problemas al cargar los waypoints es posible que deba configurar los puertos y el protocolo de comunicación de su PC, para ello, vea [Configuración de comunicaciones](#).

También puede cargar el archivo de waypoints al GPS desde el árbol de datos. En este caso, después de abrir el archivo de waypoints, haga clic derecho sobre el archivo de waypoints y seleccione enviar waypoints al GPS.

Para cargar un sólo waypoint, vea [Cargar un waypoint al GPS](#).

### 1.5.10 Cargar una ruta al GPS

Para cargar una ruta al GPS realice las siguientes operaciones:

1. Conecte el GPS al PC mediante su interface y enciéndalo.
2. Abra o cree la ruta que desee cargar en el GPS, vea el capítulo [7.Trabajando con Rutas](#).

CompeGPS mostrará la ruta en pantalla.

3. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Enviar ruta al GPS**.

CompeGPS mostrará una ventana informando del desarrollo de la carga de datos al GPS.

También puede cargar la ruta al GPS desde el árbol de datos. En este caso, después de abrir la ruta, haga clic derecho sobre la ruta que desee enviar y seleccione enviar ruta al GPS.

Es posible que deba configurar los puertos y el protocolo de comunicación de su PC, vea [Configuración de comunicaciones](#).

### 1.5.11 Cargar un track al GPS

Para cargar un track al GPS realice las siguientes operaciones:

1. Conecte el GPS al PC mediante su interface y enciéndalo.
2. Abra o cree el track que desee cargar en el GPS, vea el capítulo [Trabajando con tracks](#).

CompeGPS mostrará el track en pantalla.

3. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Enviar track al GPS**.

CompeGPS mostrará una ventana informando del desarrollo de la carga de datos al GPS.

También puede cargar el track al GPS desde el árbol de datos. En este caso, después de abrir el track, haga clic derecho sobre el track que desee enviar y seleccione enviar track al GPS.

Es posible que deba configurar los puertos y el protocolo de comunicación de su PC, vea [Configuración de comunicaciones](#).

### 1.5.12 Crear archivo de conjunto de ejemplo

En CompeGPS, un conjunto es un archivo donde se pueden guardar diferentes objetos como tracks, mapas, relieves, waypoints y rutas conjuntamente.

Cuando guarda un conjunto, CompeGPS crea un archivo **.cjt**. Al abrir el conjunto se abrirán todos los elementos que forman dicho conjunto.

Para crear un archivo de conjunto realice las siguientes operaciones:

1. Abra todos los objetos que desee guardar en el archivo de conjunto (tracks, mapas, relieves etc.).
2. Seleccione la opción del menú **Conjuntos > Guardar conjuntos**.
3. Introduzca un nombre al archivo y clique sobre el botón **Guardar**. CompeGPS creará un archivo **.cjt**.

Para información más detallada sobre conjuntos vea el capítulo [Conjuntos: juntando elementos](#).

## 1.6 Configuración avanzada

### [1.5.1 Número máximo de mapas abiertos](#)

### [1.5.2 Sistema de coordenadas](#)

### [1.5.3 Valores por defecto](#)

### [1.5.4 Formatos de Tracks](#)

### 1.6.1 Número máximo de mapas abiertos

Por defecto CompeGPS solamente permite abrir dos mapas al mismo tiempo, aunque permite abrir todos los mapas que quiera si se configura para ello.

Para cambiar el número máximo de mapas abiertos realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de opciones generales de CompeGPS
  - Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Clique sobre la etiqueta **Mapas**.

En la parte inferior de esta etiqueta hay la casilla de **Número máximo de mapas en pantalla**.

3. Clique dentro de esta casilla e introduzca el número máximo de mapas que quiera que CompeGPS permita abrir al mismo tiempo. Recuerde que en caso de abrir muchos mapas, el sistema puede ralentizarse un poco.

Para información más detallada sobre las configuraciones de CompeGPS, vea el capítulo [2. Opciones generales](#).

### 1.6.2 Sistema de coordenadas

Existen muchos sistemas de coordenadas, por defecto, CompeGPS utiliza el sistema de coordenadas UTM.

CompeGPS permite trabajar con los sistemas de coordenadas más utilizados como el **UTM, LAT-LONG, British Grid** entre muchos **otros**.

Para cambiar el sistema de coordenadas con el que trabajar, realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de **opciones generales**.

- Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Clique sobre la etiqueta de **Coordenadas**.
3. Seleccione un tipo de coordenadas clicando sobre la persiana desplegable **Tipo de coordenadas**.

Para información más detallada sobre la configuración de los sistemas de coordenadas vea [Configuración de coordenadas](#).

### 1.6.3 Valores por defecto

Un track es un conjunto de puntos ordenados por tiempo, donde cada punto contiene información sobre las coordenadas de posición, hora, fecha y en la mayoría de los casos alturas, pero además, puede llevar información adicional como: nombre, el nombre de la localización de salida, entre muchas otras.

Usted puede hacer que CompeGPS guarde cierta información por defecto en todos los tracks que guarde.

Para introducir los valores por defecto que CompeGPS utilizará al guardar un track realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de opciones generales.
  - Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Clique sobre la etiqueta de **Valores por defecto**.
3. Introduzca la información que desee que se guarde por defecto en los diferentes campos de esta ventana.
4. Clique sobre el botón **Aceptar**.

Para información más detallada sobre los valores por defecto vea [Configuración de los valores por defecto](#).

### 1.6.4 Formatos de Tracks

Existen un gran número y variedad de formatos y extensiones de tracks. CompeGPS permite trabajar con muchos de ellos:

- **.TRK** (formato propio de CompeGPS),
- **.IGC** (formato de la International Gliding Commission),
- **.GPX** (GPS Exchange File),
- **.KMZ** (Google Earth Track File),
- **.PLT** (formato de OZI),
- **.LOG** (Magellan Tracklogs),
- **.NMEA** (NMEA logs),
- etc.

Por defecto, CompeGPS guarda los tracks en formato **.TRK**.

Para cambiar el tipo de formato con el que CompeGPS guarda los tracks realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de **opciones generales** seleccionando la opción del menú **Archivo > Opciones**.

2. Clique sobre la etiqueta **Tracks**. Desde esta etiqueta puede cambiar el formato de track que quiere que guarde CompeGPS.
3. Seleccione el formato del track de la sección **Formato por defecto de los tracks**. Podrá escoger únicamente entre archivos **.TRK** y archivos **.IGC**.

Para información más detallada sobre los tracks vea [Configuración de tracks](#).

## 1.7 Configurar el GPS para la transmisión de datos

[1.6.1 Configurar un GPS Garmin para la descarga](#)

[1.6.2 Configurar un GPS MLR para la descarga](#)

[1.6.3 Configurar un GPS Renschler para la descarga](#)

[1.6.4 Configurar un Brauniger Galileo para la descarga](#)

[1.6.5 Configurar un Top Navigator para la descarga](#)

### 1.7.1 Configurar un GPS Garmin para la descarga

Para poder descargar información de un GPS Garmin debe de asegurarse de:

- Tener encendido el GPS.
- El protocolo de comunicación en el **GPS** es **Garmin**
- Conectar el GPS a su PC, mediante el cable suministrado por el fabricante del aparato, correctamente.

Para corregir alguno de estos puntos en su GPS consulte el manual de usuario del GPS.

### 1.7.2 Configurar un GPS MLR para la descarga

Para poder descargar información de un GPS MLR debe de asegurarse de:

- Tener encendido el GPS.
- El puerto de comunicación serie del **GPS** está **Activo**.
- Conectar el GPS a su PC, mediante el cable suministrado por el fabricante del aparato, correctamente.

Para corregir alguno de estos puntos en su GPS consulte el manual de usuario del GPS.

### 1.7.3 Configurar un GPS Renschler para la descarga

Para poder descargar información de un vario-logger **Renschler** realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione el track que desee descargar en el vario-logger:
  - Haga clics cortos en la tecla **MEMO / MARK** hasta encontrar el track que quiera descargar.
2. Haga un clic largo en el botón **MEMO / MARK** hasta ver aparecer la palabra **DOWN** en el display inferior.

Para corregir alguno de estos puntos en su data logger consulte su manual de usuario.

#### 1.7.4 Configurar un Brauniger Galileo para la descarga

Para poder descargar información de un **Brauniger Galileo** realice las siguientes operaciones:

1. Encienda el Galileo
2. Conecte el aparato a su PC, mediante el cable suministrado por el fabricante de este, correctamente.

Es muy importante que encienda primero el Galileo y luego lo conecte, ya que si conecta el cable antes de encenderlo, no lo podrá hacer.

3. Entre en el menú de memoria de tracks y seleccione el track que desee descargar.
4. Descargue el track el CompeGPS siguiendo las instrucciones de [Descargar track del GPS](#).

#### 1.7.5 Configurar un Top Navigator para la descarga

Para poder descargar el track de un **Top Navigator** hay que poner el protocolo de comunicación de CompeGPS manualmente (vea [Configuración de comunicaciones](#)), ya que los protocolos de este aparato no son auto-detectables. El Top Navigator tiene dos protocolos de comunicación, el **PWC** y el **TNCOM**.

Para descargar el track de un **Top Navigator** realice las siguientes operaciones.

1. Conecte el Top Navigator al PC mediante el cable suministrado por el fabricante del aparato y enciéndalo.
2. Entre en el **diario de track**, seleccione el track que desee descargar y clique en el botón **ON / OFF**.
3. Una vez seleccionado el track, vaya al menú **TRACK > TNCOM > PWC** clique en el botón **ON / OFF**.

Es **muy importante** que seleccione la opción de **Descargar track** en CompeGPS **ANTES** del siguiente paso, de no ser así, el programa no podrá descargar el track, vea [Descargar track del GPS](#).

4. Seleccione el protocolo con el que desea descargar el track en el Top Navigator, **TNCOM** o **PWC**.

A continuación empezará la descarga del track. Si tiene algún problema en alguno de los puntos de configuración del Top Navigator consulte el manual de usuario del Top Navigator.

## 2 Opciones generales

### [2.1 Opciones de archivo](#)

### [2.2 Opciones de configuración](#)

#### 2.1 Opciones de archivo

##### [2.1.1 Guardar todo](#)

##### [2.1.2 Cerrar todo](#)

##### [2.1.3 Imprimir](#)

##### [2.1.4 Guardar como página Web](#)

#### 2.1.1 Guardar todo

Para guardar los cambios que haya realizado en mapas, tracks, waypoints y rutas de la pantalla siga las siguientes operaciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Guardar Todo**.
2. Especifique el destino donde guardará los archivos, así como el nombre de los mismos.

#### 2.1.2 Cerrar todo

Para cerrar todos sus archivos abiertos en la pantalla realice la siguiente operación:

- Clique la opción del menú **Archivo > Cerrar Todo**.

#### 2.1.3 Imprimir

Para imprimir el archivo abierto en la pantalla siga esta operación:

1. Clique la opción de su menú **Archivo > Imprimir**.
2. Determine sus opciones generales de impresión en la ventana aparecida y clique **Imprimir**.

#### 2.1.4 Guardar como página Web

Para guardar sus archivos en formato HTML siga las siguientes operaciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Guardar como página Web**.
2. En la ventana, especifique el destino de grabación de su archivo y clique **Guardar**.

Al visualizar el archivo como una página web se abrirá una barra de control de animación (en la parte superior de la pantalla) con la que podrá reproducir el recorrido a su gusto.

#### 2.2 Opciones de configuración

##### [2.2.1 Configuración de mapas](#)

##### [2.2.2 Configuración general](#)

##### [2.2.3 Configuración de vistas 2D](#)

##### [2.2.4 Configuración de coordenadas](#)

##### [2.2.5 Configuración de comunicaciones](#)

##### [2.2.6 Configuración de carpetas de trabajo](#)

##### [2.2.7 Configuración de animación](#)

##### [2.2.8 Configuración de mapa móvil](#)



- [2.2.9 Configuración internacional](#)
- [2.2.10 Configuración de los valores por defecto](#)
- [2.2.11 Configuración de tracks](#)
- [2.2.12 Configuración de teclas y botones](#)
- [2.2.13 Configuración de waypoints](#)
- [2.2.14 Configuración de relieves 3D](#)
- [2.2.15 Configuración de gráficas](#)
- [2.2.16 Información del registro](#)

## 2.2.1 Configuración de mapas

Para modificar la configuración predeterminada de mapas realice las siguientes operaciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Mapas** de la ventana de **opciones generales**.

En la ventana aparecida, usted puede modificar las siguientes opciones de configuración de mapas:

- Seleccionando **Ver marcos de los mapas** puede visualizar los bordes de todos los mapas de que usted dispone situados simultáneamente en sus correspondientes coordenadas en la ventana principal.
- Seleccionando **Dibujar los mapas en calidad extra** puede visualizar los mapas con la máxima calidad pero perdiendo velocidad de movimiento.
- Con la opción **Leer mapas \*ECW y \*SID en segundo plano** activada el programa abrirá éstos mapas un poco más despacio pero durante la carga el manejo del programa no se verá ralentizado.
- En la opción de **Número máximo de mapas 2D dibujados** puede cambiar el número de mapas 2D que se pueden visualizar, a la vez, en la pantalla.
- En el recuadro **memoria máxima para mapas** usted puede limitar la memoria que su ordenador destinará a manejar mapas. Este valor es 0 por defecto, con lo que no habrá límite de utilización de memoria para mapas.


► **Nota:** Sitúe la **memoria máxima para mapas** por debajo de la memoria RAM (128, 256, 512...) de que disponga su ordenador si nota que su sistema va muy lento.

3. Si clicla en la flecha a la izquierda de la etiqueta **Mapas** se abrirá un submenú desplegable. Podrá acceder a configurar la **Carpeta de Mapas**.

En un primer apartado puede definir la carpeta (o carpetas) a las cuales quiere que acceda el programa para cargar los mapas guardados. La carpeta que el programa crea por defecto para este uso es **COMPEGPS/LANDxx/maps**.

- Seleccionando **Agregar** podrá añadir otra carpeta que usted destine a almacenar mapas, a parte de la que el programa ofrece por defecto. Puede agregar tantas carpetas como desee.
- Seleccionando **Editar** podrá cambiar la carpeta a la cual quiere que el programa acceda para cargar los mapas. Podrá modificar tanto la carpeta que CompeGPS crea por defecto – por si no desea usar ésta – como cualquier otra que haya añadido usted a posteriori.

- Seleccionando **Quitar** borrará de la lista aquellas carpetas que no quiere que el programa use para cargar mapas. Tenga presente que siempre deberá quedar una carpeta a la cual el programa pueda acceder.

► **Nota:** Cuando clique sobre el botón  ([Abrir un mapa](#)), el programa accederá a la primera de las carpetas de la lista que haya creado.

**Recomendación:** Sitúe la carpeta donde tenga más mapas (o una carpeta que contenga varias carpetas de mapas en su interior) en la primera posición de Carpeta de mapas. Esto le permitirá disponer de los marcos de estos mapas al activar la opción **Ver marcos de todos los mapas**.

En un segundo apartado del cuadro de diálogo:

- Si clicas sobre **Escanear mapas ahora** CompeGPS actualizará la lista de mapas. CompeGPS crea una lista de mapas de los cuales dispone en las carpetas declaradas. Si usted añade mapas pero no utiliza la función escanear, el programa no actualizará la lista y no le mostrará los marcos de los mapas recientemente añadidos y no escaneados. (Ver apartado **Ver marcos de todos los mapas** en [Operaciones con un mapa concreto](#)).
- En **Escanear mapas** puede hacer que CompeGPS actualice esta lista automáticamente al arrancar el programa, una vez al día, una vez por semana o nunca.

## 2.2.2 Configuración general

En este apartado (**Archivo > Opciones > General**) puede configurar un par de opciones generales y la barra de estado.

Las dos opciones son: **Arrancar maximizado** (si se tiene seleccionado, CompeGPS se visualizará a pantalla completa al iniciarlo) y **Recuperar datos al volver a arrancar** (con lo que podrá trabajar directamente con los elementos que dejó abiertos la última vez).

Es posible configurar la barra de status (barra de estado inferior) para poder visualizar distintas informaciones como: hora, velocidad del track, coordenadas, altura del track, rumbo...

Siga una de las siguientes operaciones para distribuir los campos de funciones:

1. Abra la ventana de configuración pulsando en **config. Barra inferior**, o bien directamente en la barra de estado pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de estado inferior y seleccionando la opción **config. Barra inferior** (seleccionando la opción **tipo de coordenadas** podrá elegir el formato de éstas que desea).
2. Para seleccionar los campos a mostrar, realice una de las siguientes operaciones:
  - En la ventana de **Seleccionar Campos**, seleccione la función que desea agregar (en la columna **Campos disponibles**) o desagregar (en la columna **Campos seleccionados**) de su barra y pulse la flecha hacia la derecha (situada entre las dos columnas) para agregar o hacia la izquierda para desagregar.
  - En la ventana de **Seleccionar Campos**, seleccione y arrastre con el ratón (pulse con el botón izquierdo y sin dejar de pulsar mueva la opción hasta la posición deseada) la función hasta **Campos Disponibles** (para desagregar) o **Campos Seleccionados** (para agregar).
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.3 Configuración de vistas 2D

Para modificar la configuración de las vistas 2D siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Vistas 2D** de la ventana.
  - En **Color de Fondo**, puede escoger lo que quiera que CompeGPS muestre en ausencia de mapas.
  - Si selecciona **Mostrar barras de desplazamiento** aparecerán en pantalla dos barras de scroll que le permitirán desplazarse horizontal y verticalmente.
  - Si selecciona **Usar flechas de desplazamiento en el borde de la ventana**, al acercarse al borde de la pantalla del programa aparecerá una flecha. Presionando el botón izquierdo del ratón, la vista se desplazará en la dirección que indica la flecha.
  - Si selecciona **Ver notas de objetos en pantalla**, cuando el cursor esté en reposo sobre algún objeto (mapa, waypoint, ruta, track, relieve, etc.) aparecerá al lado del cursor un recuadro que le proporcionará información acerca del objeto sobre el cual se encuentra (nombres, altitudes, latitudes, longitudes, distancias, etc.).
3. Si clics sobre la flecha a la izquierda de la etiqueta **Vistas 2D**, se abrirá un submenú desplegable. Podrá acceder así a configurar las **Cuadrículas**.
  - En la opción **Rejilla U.T.M.** puede cambiar la distancia entre cuadrículas de la rejilla U.T.M o quitarla (no poner) y el color de ésta. Si selecciona **Mostrar Etiquetas** CompeGPS le mostrará el valor de cada una de las líneas de la rejilla U.T.M.
  - En la opción **Cuadrícula de Grados** puede cambiar los grados y el color de la rejilla de Grados o quitarla (no poner). Si selecciona **Mostrar Etiquetas** CompeGPS le mostrará el valor de cada una de las líneas de la rejilla de grados.
  - Si selecciona **Usar datum del mapa primario** se usará el datum que tenga el mapa primario (vea **Establecer como primario** en [lista de mapas abiertos](#)).
4. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.4 Configuración de coordenadas

Para modificar la configuración predeterminada de coordenadas realice las siguientes operaciones:

2. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
3. Seleccione la etiqueta **Coordenadas** de la ventana.

En la ventana, usted puede modificar las siguientes opciones de configuración de coordenadas:

- Clicando sobre **Tipo de Coordenadas** podrá ver y seleccionar el tipo de coordenadas adecuadas a sus mapas. Tiene la posibilidad de elegir entre 23 tipos de coordenadas, utilizados principalmente en Europa.
- Clicando en **Datum** podrá elegir el datum adecuado al mapa con el que va a trabajar.

5. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.5 Configuración de comunicaciones

Para modificar la configuración de comunicaciones realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**
2. Seleccione la etiqueta **Comunicaciones** de la ventana.

En la ventana que aparece tendrá predeterminada la opción **Conectarse a un solo GPS** y podrá modificar las siguientes configuraciones de comunicación:

- **Puerto de Comunicaciones:** Podrá escoger el puerto de su ordenador conectado al GPS. Si no sabe qué puerto es el que debe usar, seleccione **COM-Buscarlo**. Si tiene un GPS Garmin probablemente tendrá disponible la opción **Garmin USB**, que sería la más adecuada.
- **Protocolo:** Podrá escoger el protocolo utilizado por su GPS.

Si no sabe el protocolo a escoger clique la opción **Auto-Detect** con lo que el programa identificará el protocolo original del GPS, excepto a estos dos instrumentos: **Top Navigator** y **Braüniger Comp / IQ**.

- Si clic en **Velocidad**, después de haber escogido el protocolo correcto del GPS, podrá escoger las velocidades de traspaso de información que ofrece el GPS. Tenga en cuenta que a altas velocidades se pueden cometer errores de traspaso de información.
- En función del tipo de **Protocolo** que haya escogido, deberá marcar **El GPS utiliza Alturas Elipsoidales** si el GPS que va a conectar trabaja con alturas elipsoidales. En algunos casos podrá, además, cambiar el **Datum** de su GPS.

Los fabricantes de GPS utilizan dos modelos para el cálculo de alturas: **elipsoidal** y **geoide**. Se trata de modelos matemáticos para realizar aproximaciones a la forma no exactamente esférica del globo terrestre. El problema con este parámetro es que un número importante de fabricantes no indica el modelo de alturas con el cual trabaja. Seleccione o deseleccione esta opción si detecta que las alturas que muestra el programa no se ajustan a la realidad.

3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.6 Configuración de carpetas de trabajo

El programa asigna directamente unas carpetas predeterminadas (dentro de la carpeta de compegps) para distribuir sus datos guardados (Tracks, Waypoints, Rutas, Relieves y Competiciones). Puede modificar la configuración de carpetas de trabajo siguiendo esta operación:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione el apartado de **Carpetas** de la ventana.

En la ventana que aparece usted puede realizar las siguientes modificaciones de configuración de carpetas:

- Asignar nuevas direcciones para las carpetas de Mapas, Tracks, Waypoints, Rutas, Relieves y Conjuntos.

Para cambiar las direcciones de las carpetas realice una de estas operaciones:

- Escriba directamente el directorio en la ventana de texto.
- Clique sobre el botón situado a la derecha de cada sección para examinar y seleccionar el directorio deseado.

Si clicas sobre **Carpeta de Mapas** será redirigido a **Carpeta de Mapas** dentro de la etiqueta **Mapas** ([Mapas](#)).

3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.7 Configuración de animación

Para modificar la configuración de animación siga las siguientes instrucciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione el apartado de **Animación** de la ventana.

En la ventana que aparece, usted puede modificar las siguientes opciones de configuración de animación:

- Clicando en **Velocidad de Animación** podrá aumentar la velocidad de la animación del track en su visualización en 2D en relación al tiempo real de éste.
- Clicando en **Modo de Animación** podrá elegir diferentes formas de movimiento de los iconos. Podrá elegir entre los siguientes modos:
  - **Mover los iconos sobre el track:** el icono en movimiento recorrerá todo el track dibujado.
  - **No pintar tracks durante la animación:** el icono en movimiento recorrerá el track no dibujado.
  - **Mover los iconos creando el track:** el icono en movimiento irá creando el track a su paso por el recorrido.
  - **Mover los iconos ocultando el track:** el icono en movimiento irá borrando el track a su paso por el recorrido.
- Clicando **Modo de tiempo** podrá escoger entre:
  - Usar tiempo del track para la animación** o **Empezar todos los tracks al mismo tiempo.** Esta función es útil para competiciones de contrarreloj, cuando se dispone de los tracks de los distintos participantes. Seleccionando la primera opción los tracks empezarán a su debido tiempo. Seleccionando la segunda, todos los tracks empezarán al mismo tiempo y podrá realizar una comparativa.
- En **Icono en movimiento** puede ver el icono predeterminado para la animación. En **Cambiar icono** podrá cambiar el icono en movimiento y escoger entre las diferentes posibilidades.
- En **Icono al acabar** puede ver el icono predeterminado para el fin del track. En **Cambiar icono** podrá cambiar el icono que desea que aparezca al terminar la animación.

Estas funciones vienen complementadas con las opciones de:

- **Girar el icono:** Seleccionando la opción, el icono animado girará sobre sí mismo cuando el track presente curvas. Esta opción es sólo válida para el modo 2D. En modo 3D el icono se orienta siempre en función de la dirección del track.
  - **Escribe nombre del usuario:** El nombre del piloto aparecerá bajo el icono.
  - **Reiniciar animación al finalizar:** Seleccionando esta opción la animación se reproducirá en bucle.
3. Clique **Aceptar** para grabar los cambios deseados o **Cancelar** para restablecer los datos predeterminados.

### 2.2.8 Configuración de mapa móvil

Para modificar la configuración predeterminada del Mapa Móvil (vea [Mapa Móvil](#)) realice las siguientes operaciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccionando el apartado de **Mapa Móvil** de la ventana podrá modificar las siguientes opciones:

En la ventana que aparece, usted puede modificar las siguientes opciones de configuración de Mapa Móvil:

- Seleccionando **Orientar mapa**, cuando visualice el Mapa Móvil, se girarán los mapas cuando cambie de rumbo o dirección.
  - Seleccionando **Buscar siempre el mejor mapa**, el programa buscará automáticamente el mapa con más calidad cuando el track finalice su trayectoria en un mapa.
  - Con **Dibujar el track con un color variable** éste se dibujará de diferentes colores con lo que será más fácil de distinguir sobre el mapa.
  - Seleccionando **Usar rumbo GPS** el rumbo que aparecerá será el proporcionado por el GPS. El resultado debería ser prácticamente igual.
  - Seleccionando **Avisos por voz de señal GPS** el ordenador reproducirá los avisos del GPS a medida que se desplace con el modo Mapa Móvil.
  - En la sección **Nom\_Track\_Moving\_Map** puede darle nombre al track que se generará mientras está en uso CompeGPS en modo Mapa Móvil.
3. Si clicas sobre la flecha a la izquierda de la etiqueta **Mapa Móvil**, se abrirá un submenú desplegable. Podrá acceder así a las siguientes subetiquetas:
- Seleccionando el apartado **Vista track** del submenú podrá:
    - Escoger entre **Mostrar tracks de todos los móviles** o **Mostrar sólo el track del móvil seleccionado**. Esta opción le servirá en caso de estar recibiendo señal de distintos GPS en modo mapa móvil. Así, podrá seleccionar entre ver todos los tracks que se están generando o únicamente aquel que usted desee.

- Escoger entre **Ver todo el track**, **No mostrar el track** o **Ver parte final del track**. Si selecciona esta última opción, deberá definir la parte final del track indicando el tiempo hasta el punto de destino: Si selecciona 1 hora (1:00:00), el track se mostrará a partir de aquel punto que se encuentre a una hora del final del mismo.
  - Si selecciona **Pintar una línea fina entre tramos del track**, los tracks discontinuos serán unidos por una línea fina en sus distintos tramos. Esto le permitirá distinguir mejor los recorridos de distintos tracks discontinuos superpuestos.
  - Seleccionando el apartado de **Icono** de la ventana podrá modificar las siguientes opciones:
    - Abriendo la persiana de **Puntero** podrá elegir el dibujo que desee para marcar su situación.
    - Cambiando el valor de **Tamaño de puntero** éste se representará mayor o menor.
    - El **Radio de anillo fijo** determina el tamaño de la circunferencia que rodea nuestra posición.
    - Configurando las **Líneas auxiliares** usted puede variar a su gusto las características de **Color** y **Espesor** de estas líneas que facilitan la visualización del rumbo.
  - En el apartado **Track Log** podrá modificar los siguientes campos:
    - Seleccionando **Ir grabando track**, su recorrido se irá grabando a medida que lo realice.
    - En **Intervalo de grabación**, usted podrá decidir si su track se graba **por tiempo** (determinando un intervalo en segundos), **por distancia** (intervalo por metros o unidades que haya seleccionado en el apartado **internacional** de **Opciones**) o si permite que el programa decida, en el modo **automático**.
    - El apartado **Anchura real del track** le permite modificar el tamaño de éste a lo ancho.
  - El apartado de **Navegación** permite configurar las siguientes opciones:
    - **Al seguir rutas, cambiar al siguiente waypoint cuando**. Esta opción sirve para definir cuándo se da por conseguido un waypoint. Hay tres maneras de decidir esto:
      - Cuando la distancia al waypoint sea menor que el radio de éste.
      - Cuando se atraviese la **bisectriz**.
      - Cuando ocurra una de las dos opciones anteriores.
    - En **Radio de entrada a los waypoints por defecto** deberá definir en metros el radio del waypoint, es decir la distancia a partir de la cual se considera que ha alcanzado el waypoint.
    - **Sonar en los waypoints**. Pulsando en el recuadro punteado de la derecha podrá elegir un sonido para escuchar en el momento en que llegue a un waypoint.
4. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados o **cancelar** para cerrar la ventana y volver a la configuración anterior.

### 2.2.9 Configuración internacional

Para modificar la configuración predeterminada de Internacional realice las siguientes operaciones:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Internacional** de la ventana.

En la ventana, usted puede modificar las siguientes opciones de configuración Internacional:

- En **Idioma** puede elegir el idioma que desee para trabajar con el programa.
  - A continuación puede cambiar las unidades de medida con las que prefiera moverse:
    - En **Distancias en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **km, Mi, nm, m o ft**.
    - En **Velocidades en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **km/h, MPH o Kt**.
    - En **Alturas en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **m, ft, brazas**.
    - En **Distancias cortas en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **km, Mi, nm, m o ft**.
    - En **Velocidad Verticales en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **m/s, ft/min, m/min o m/h..**
    - En **Temperatura en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **°C, °F o K**.
    - En **aceleraciones en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **m/s<sup>2</sup>, g, km/h/s**.
    - En **Áreas en...** puede elegir la medida que desee de entre la lista: **m<sup>2</sup>, Hect., Km<sup>2</sup>**.
    - En **Unidad de energía** puede elegir entre la lista: **J, KJ, MJ, cal, Kcal i KWh**.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.10 Configuración de los valores por defecto

Para completar o modificar la configuración predeterminada de Valores por Defecto siga esta operación:

1. Clique la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Valores por Defecto** de la ventana.

En la ventana, usted puede complementar o modificar las siguientes opciones de configuración de Valores por Defecto:

- En **Nombre del usuario**: escriba el nombre del realizador del track para que éste aparezca en la animación y en las propiedades del track.
  - En **Nombre de la salida**: escriba el nombre que desea asignar por defecto a los tracks (excursiones, salidas...) que realice.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.



### 2.2.11 Configuración de tracks

Para modificar la configuración predeterminada de **Tracks** siga las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Tracks** de la ventana.

En la ventana que aparece, usted puede modificar las siguientes opciones de **configuración de Tracks**:

- En **Formato por defecto para los tracks**, puede elegir uno de los siguientes formatos de archivo con los que grabará el track descargado:
    - **TRK**: formato de tracks de CompeGPS.
    - **IGC**: formato de la International Glider Commission.
  - En **Nombre por defecto para los tracks** puede elegir entre las siguientes formas de presentación de track:
    - **Tradicional: Track NN hh\_mm\_ss dd-mm-aa**; por ejemplo: 17 13:45:32 del 23-03-2007 (número de track, hora de inicio, fecha).
    - **Estándar IGC 8 caracteres: amdcxxxn**; por ejemplo: 23NxxYY1 (fecha del track, nombre IGC del GPS o logger y numero de track). Al clicar este formato se le aparecerá más abajo la opción de nombrar al GPS o logger en tres caracteres: **Nombre IGC del GPS-logger (3 caracteres)**.
    - **Estándar IGC nombre largo: aaaa-mm-dd**; por ejemplo: 2007-03-23-XXX-xYYY-01 (fecha del track, nombre IGC del GPS o logger y numero de track).
  - Pulsando sobre **Campos en el Hint** usted podrá determinar la información que aparece al posarse (sin pulsar ningún botón) sobre el recorrido del track. Para hacerlo, seleccione la opción que desee añadir en la columna de la izquierda (**campos disponibles**) y pulse en la flecha hacia la derecha para añadirla. Para quitar información de la columna **Campos seleccionados** seleccione la opción a eliminar y pulse la flecha a la izquierda.
  - Activando la opción **dibujar flechas de sentido sobre el track** el recorrido del track estará acompañado de flechas que indicarán el sentido de la marcha.
  - Activando la opción **pintar una línea fina entre los tramos del track** los vacíos de cobertura del GPS (que han dado lugar a interrupciones en el track) se rellenarán con una línea recta que unirá los tramos inconexos.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.12 Configuración de Teclas y botones

La opción de configuración de **Teclas y botones** le permite configurar a su gusto los botones que aparecerán en cada barra, las teclas de acceso rápido y los menús del programa. Para hacer esto siga las siguientes instrucciones.

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Teclas y botones** de la ventana.

3. Despliegue la persiana superior derecha para seleccionar la barra de botones (menú principal, barra de botones, barra de botones 3D...) o las teclas (teclas rápidas, teclas rápidas 3D...) que desee personalizar.
4. A partir de aquí puede realizar las siguientes operaciones:
  - Para **añadir un botón** a la barra selecciónelo en la columna de la izquierda (**Comandos disponibles**) y pulse la flecha hacia la derecha (entre las dos columnas).
  - Para **quitar un botón** de la barra selecciónelo en la columna de la derecha y pulse la flecha hacia la izquierda.
  - Para hacer que una función esté accesible a través del **teclado** selecciónela en la columna **Comandos disponibles** y pulse la flecha hacia la derecha. Aparecerá una ventana en la que debe pulsar la tecla (o combinación de teclas) que desea asociar a esa función. Hágalo y la tecla se añadirá a la lista de disponibles.
  - Para **quitar una tecla** de una lista selecciónela de la columna de la derecha y pulse la flecha hacia la izquierda.
5. Si desea volver a la configuración de partida pulse el botón **Predeterminar**.
6. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

Para editar el **menú principal** siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione **menú principal** en el desplegable de la parte superior de la columna derecha.  
Aparecerán los diferentes apartados de este menú.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre el apartado que desee editar y elija el tipo de cambio que desee hacer:
  - **Crear un nuevo submenú:** Deberá introducir un nombre para el nuevo submenú en la ventana que se abrirá.
  - **Editar este submenú:** Seleccione esta opción y se abrirá una nueva ventana de configuración específica para ese submenú. Esta ventana tiene el mismo funcionamiento que la ventana general de edición de teclas y botones.
    - ▶ **Nota** También puede acceder a esta opción haciendo doble clic en el nombre del submenú que quiera editar.
  - **Cambiar el nombre del menú:** Se abrirá una ventana donde puede introducir el nuevo nombre.
3. Para restablecer la configuración inicial de CompeGPS pulse el botón **Predeterminar**.

### 2.2.13 Configuración de Waypoints

Para modificar la configuración predeterminada de waypoints realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Waypoints** de la ventana.

En esta ventana usted puede configurar las siguientes opciones:

- Pulsando sobre **fuente para los waypoints** se abrirá un menú desde donde puede elegir la fuente (tipo, tamaño, color, efectos...) con la que se visualizará el nombre del waypoint.
  - Abriendo la persiana **conjunto de símbolos para las balizas** podrá elegir, de entre diferentes marcas de GPS, los que más se ajusten a sus necesidades.
  - La siguiente opción le permite elegir la solución que más le convenga a la hora de enviar las etiquetas del waypoint al GPS, si es que usted dispone de un **GPS con un sólo campo para nombre del waypoint**. El **nombre corto** se refiere al nombre principal del waypoint y **descripción** se refiere a la descripción de éste. Usted puede elegir, seleccionando la opción correspondiente, si envía al GPS **el nombre corto y descripción juntos, sólo el nombre corto o sólo la descripción**.
  - Seleccionando la opción **Poder abrir varios archivos de waypoint a la vez** usted podrá trabajar con varios archivos de waypoints (conjuntos de waypoints que se guardan juntos) al mismo tiempo, pudiendo intercambiar waypoints entre ellos.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

### 2.2.14 Configuración de relieves 3D

Para modificar la configuración predeterminada de **Relieves 3D** realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Relieves 3D** de la pantalla. La ventana que se abrirá dispone de las siguientes opciones a configurar:
  - **Dibujar los marcos de los Relieves en la vista 2D**. Con esta opción seleccionada se dibujarán sobre la vista 2D los bordes de los relieves disponibles (de la misma forma que se puede hacer con los mapas seleccionando la opción **ver límites de todos los mapas**)
  - Teniendo seleccionada la opción **buscar Relieve al iniciar el visor 3D** se abrirá automáticamente el mejor relieve 3D para esa vista en cuanto active el visor 3D.
  - Activando la opción **Dibujar Relieves en la vista 2D** se visualizarán los relieves que tenga cargados en la pantalla principal, por debajo de los mapas cargados.
  - La opción **dibujar el Relieve con sombreado** hace que el relieve se visualice de forma más clara y atractiva al incorporar simulación de sombras.
  - Es posible dibujar el relieve escalonando el color por altura de manera que se pueda ver con más precisión la altura de cada punto. Para ello seleccione la opción **Escalones de color plano**. Usted puede elegir la anchura de las bandas de altura abriendo la persiana que hay debajo de la opción y seleccionando entre las siete anchuras disponibles (10, 20, 50, 100, 200, 500 o 1000 metros).
  - Además del escalonado de color por altura puede **Pintar las curvas de nivel** para que las alturas queden todavía más claras.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

## 2.2.15 Configuración de gráficas

Para acceder a configurar las gráficas, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Gráficas**. En la ventana contigua podrá acceder a configurar:
  - **Opciones de imagen:**
    - En **Color del Fondo** podrá elegir el color sobre el cual quiere que se muestre la gráfica. Si además tiene activada la opción **Imagen Fondo: Degradado de Color**, podrá seleccionar un segundo color para que la gráfica aparezca sobre un gradiente. (Consulte [Visualización de gráficas](#) para observar el efecto que tienen los cambios realizados).
    - En **Tener en cuenta el día** podrá escoger entre las opciones **Ignorar día** o **No ignorar día**. Seleccionando **Ignorar día** podrá cargar distintos tracks de distintos días y éstos se superpondrán en la gráfica. Si selecciona **No ignorar día**, sólo se mostrará la gráfica de un track.
    - Si selecciona **Mostrar altura del suelo**, se mostrará un perfil del terreno que se encuentra debajo del track. Esta función es especialmente útil en el caso de tracks aéreos, pues podrá observar la distancia entre el track y el nivel del suelo. Si el track es terrestre, perfil y track coincidirán.
  - **Opciones de datos:**
    - En **Valor del Eje X** podrá escoger entre distancia o tiempo como parámetros para mostrarse en el eje horizontal de la gráfica.
    - En **Valor del Eje Y** podrá escoger el parámetro que quiera que se muestre en el eje vertical de la gráfica. Para ello deberá clicar en **Configurar campos del eje Y**. Se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá incorporar o quitar campos para que actúen como variables en el eje Y. Podrá escoger más de un campo para que se muestre en función del parámetro X. Si es este el caso, cada parámetro dibujará un gráfico distinto, no superpuesto: El eje Y será dividido en tantas partes como parámetros haya seleccionado.
      - **Nota:** Puede acceder a modificar el **Valor del Eje X** y el **Valor del Eje Y** a través del menú contextual de la gráfica: Sitúe el cursor en cualquier punto de la gráfica y haga clic con el botón derecho del mouse. En el menú que se le abrirá podrá acceder a modificar los valores de los ejes X e Y de la gráfica. (Consulte [Visualización de gráficas](#)).
    - Si selecciona **Habilitar campos extra** podrá escoger, clicando sobre **Configurar campos extra**, entre una extensa serie de parámetros (distancia proyectada, altura máxima y mínima, etc.) para que se muestren debajo del eje X de la gráfica, a modo de información complementaria.
    - Si selecciona **Habilitar leyenda** a la derecha del gráfico le aparecerá la leyenda del mismo.
3. Clique **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

## 2.2.16 Información del registro

Para acceder a la información del registro:

1. Seleccione la opción del menú **Archivo > Opciones**.
2. Seleccione la etiqueta **Info de Registro**. En la ventana contigua podrá:
  - Comprobar si ha registrado el producto. Ver el nombre de usuario y código de registro con los cuales se ha registrado, si lo ha hecho. Ver los módulos de los cuales dispone su producto: MovingMap, CommGPS, VectorMapEdit, MapTools, TrackEdit, 3Dview, Broadcast, Autocad, FotoGPS, etc.
  - Acceder a la página de CompeGPS a través del link [www.compegps.com](http://www.compegps.com).
  - **Introducir el código de registro** del producto, clicando en el recuadro correspondiente.
3. Finalmente, clique **Aceptar** si desea guardar los cambios realizados.

## 3 Trabajando con tracks

- [3.1 Definiciones](#)
- [3.2 Operaciones con tracks](#)
- [3.3 Operaciones con Subtracks](#)
- [3.4 Libro de tracks](#)
- [3.5 Propiedades del track](#)
- [3.6 Menú contextual del track](#)

### 3.1 Definiciones

- [3.1.1 ¿Qué es un track?](#)
- [3.1.2 Tracks de 2 y 3 dimensiones](#)
- [3.1.3 ¿Qué es el CompeGPS Track Server?](#)
- [3.1.4 ¿Qué es un subtrack?](#)

#### 3.1.1 ¿Qué es un track?

Un track es un conjunto de puntos ordenados por tiempo, donde cada punto contiene información sobre las coordenadas de posición, hora, fecha y en la mayoría de los casos alturas.

**Advertencia:** Existe algún modelo de GPS que no guarda la fecha en sus puntos de track.

Podemos diferenciar los tracks de **2** y los de **3 dimensiones**, dependiendo de si éstos guardan o no las alturas en los puntos del track. Para más información vea [Tracks de 2 y 3 dimensiones](#).

Cuando guardamos los tracks en cualquiera de los formatos compatibles con CompeGPS (ver [Formatos de Tracks](#)), además de los puntos de tracks se guardan una serie de datos que se pueden modificar o insertar desde el programa como pueden ser el **nombre del track**, **comentarios**, **nombre de la población de salida**, entre otras. Para más información vea [Abrir ventana de Propiedades del track](#).

#### 3.1.2 Tracks de 2 y 3 dimensiones

Podemos diferenciar los tracks de **2 y 3 dimensiones**. La diferencia entre ambos es que en los tracks de **3 dimensiones**, además de guardar las coordenadas de posición, hora y fecha, también guardan la **altura** de sus puntos.

En la ventana de **visualización 3D** de CompeGPS se pueden ver los dos tipos de tracks pero los tracks de 2 dimensiones, que **no** contienen alturas, aparecerán planos o pegados al relieve (en el caso de tenerlo cargado).

#### 3.1.3 ¿Qué es el CompeGPS Track Server?

El CompeGPS Track Server es un servidor en el cual puede encontrar tracks de muchas zonas del mundo. Los tracks están realizados en distintos deportes y todos han sido enviados por **usuarios de CompeGPS**.

Este servidor es de uso **gratuito** y el fin del Track Server es el de poner a disposición de todo el mundo los tracks que uno ha realizado.

Desde CompeGPS podrá descargarse cualquier track que se encuentre en él y también enviar sus propios tracks para ponerlos a disposición de cualquiera.

En el Track Server hay un **conjunto de Libros de tracks** divididos por países, y dentro de cada país, los tracks están divididos por el deporte con el que se realizó el track.

Para poder acceder, y de esta manera poder enviar o descargar tracks del CompeGPS Track Server, es necesario estar conectado a Internet.

### 3.1.4 ¿Qué es un subtrack?

CompeGPS le permite seleccionar una parte concreta de su track para poder trabajar con más precisión sobre ella y visualizar los datos y estadísticas concretas de esa zona. De esta manera puede subdividir el track en diversos subtracks independientes que se adapten mejor a sus necesidades.

## 3.2 Operaciones con tracks

[3.2.1 Descargar y cargar tracks del GPS](#)

[3.2.2 Abrir un track](#)

[3.2.3 Abrir ventana de Propiedades del track](#)

[3.2.4 Guardar track](#)

[3.2.5 Cerrar un track](#)

[3.2.6 Ventana Lista de tracks](#)

[3.2.7 Intercambio de tracks por Internet \(CompeGPS Track Server\)](#)

[3.2.8 Animación del Track](#)

[3.2.9 Crear y editar un track](#)

[3.2.10 Unir tracks](#)

### 3.2.1 Descargar y cargar tracks del GPS

[3.2.1.1 Descargar track del GPS](#)

[3.2.1.2 Cargar tracks al GPS](#)


#### 3.2.1.1 Descargar track del GPS

CompeGPS permite descargar tracks de las siguientes marcas de GPS e instrumentos de track: **Garmin, Maguellan, MLR, Bräuniger Galileo, Digifly Graviter, Renschler Sol, Log-it, Top Navigator.**

Cuando quiera descargar un track del GPS debe de tener en cuenta que es probable que tenga que configurar el programa y el GPS, vea [Configuración de comunicaciones](#).

Es importante que configure su GPS antes de iniciar la descarga del tracks. De no ser así, puede que no se puedan comunicar el GPS y PC.

Para descargar el track de su GPS o logger realice las siguientes operaciones:

1. Prepare su GPS para la descarga, vea [Configurar el GPS para la transmisión de datos](#).
2. Conecte el GPS a su PC mediante el cable suministrado por el fabricante del aparato.
3. Inicie la descarga del track en CompeGPS realizando una de las siguientes operaciones:
  - Clique sobre el botón  (bajar track del GPS).
  - Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Bajar track del GPS**.

Aparecerá una ventana informándole del desarrollo de la descarga.

Una vez finalizada la descarga, es probable que CompeGPS detecte varios tracks independientes en la misma descarga. CompeGPS se lo comunicará mediante una ventana informativa y le preguntará si quiere que CompeGPS los separe como si fuesen tracks independientes. Si no realiza esta operación todos los tracks descargados estarán unidos. Puede separarlos también más tarde utilizando la herramienta **Separar track en varios**, accesible desde el menú contextual del track (clic derecho sobre el track o sobre el nombre del track en el árbol de datos) seleccionando **Herramientas > Separar track en varios**.

También existen tracks que tienen puntos parados al principio y al final. Estos puntos son aquellos que se graban mientras está detenido en un sitio. CompeGPS le preguntará si desea eliminarlos. Es importante eliminarlos para que estos puntos no ocupen sitio en la gráfica de alturas.

4. Responda a las preguntas que aparezcan en pantalla según lo que desee hacer.

A continuación aparecerá el track o los tracks descargados del GPS o logger centrados en la pantalla.

Si tiene algún problema en comunicarse con su GPS, vea el apartado [Configuración de comunicaciones](#).

### 3.2.1.2 Cargar tracks al GPS

Para subir un track al GPS efectúe una de las siguientes operaciones:


- Seleccione la opción **Enviar track al GPS** en el apartado **Comunicaciones** del menú principal.
- Abra el menú contextual del track (clic derecho sobre el track) y seleccione la opción **Enviar track al GPS** dentro del apartado **Enviar a**.
- Abra el menú contextual del track correspondiente en el árbol de datos y selecciona la opción **Enviar track al GPS** dentro del apartado **Enviar a**.

El track se cargará automáticamente en su GPS.

Si tiene algún problema en esta comunicación con su GPS, vea el apartado [Configuración de comunicaciones](#).

### 3.2.2 Abrir un track

1. Para abrir un track realice una de estas operaciones:

- Clique sobre el botón  (abrir track).
- Seleccione la opción de menú **Tracks > Abrir track**.

2. Seleccione el track que desee abrir.

3. Clique sobre el botón **Abrir**.

► **Nota:** Recuerde que puede ver el track de un color uniforme o degradado según diferentes variables (altura, velocidad...). Para hacerlo seleccione **Degradar color del track** en el apartado **Track** del menú principal o en el menú contextual del track (clic derecho sobre él).

### 3.2.3 Abrir ventana de Propiedades del track

Para abrir la ventana de **Propiedades del track** realice las siguientes operaciones:

1. Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track.
2. Seleccione la opción del menú contextual **Propiedades del track**.

Aparecerá una ventana de **Propiedades** con los siguientes apartados: **General, Fecha y tiempo, Puntos de track, Ver, GPS, Distancias, Alturas, Velocidades y Energía**. Clique sobre el signo +



de cada apartado para ver su contenido. Para más información sobre estas propiedades vea [Propiedades del track](#).

En cada apartado hay varios subapartados de los cuales sólo los que tienen dibujado un pequeño lápiz a la derecha son editables. Para editar éstos haga doble clic sobre el símbolo del lápiz y realice la modificación.

### 3.2.4 Guardar track

Hay dos opciones para guardar un track: **Guardar** y **Guardar como**.

Guardar track:

Para **Guardar** un track realice las siguientes operaciones:

1. Haga clic sobre cualquier punto del track con el botón derecho de ratón. Aparecerá un menú contextual con diferentes opciones.
2. Seleccione la opción: **Guardar track**. Si es la primera vez que guarda el track, CompeGPS le preguntará que nombre le quiere dar al archivo que va a guardar.
3. Póngale un nombre al archivo y seleccione la carpeta donde quiere guardarlo.
4. Clique sobre el botón **Guardar**.

Guardar como:

Esta opción permite, además de guardar el track con otro nombre que el original, escoger el formato en el que lo guardará. CompeGPS permite guardar el track multitud de formatos (vea [Formatos de Tracks](#)).

Para **Guardar como** un track realice las siguientes operaciones:

1. Haga clic sobre cualquier punto del track con el botón derecho de ratón. Aparecerá un menú contextual con diferentes opciones.
2. Seleccione la opción **Guardar track como**.
3. Póngale un nombre al archivo y seleccione la carpeta donde quiere guardar el track.
4. Seleccione el **formato** en que quiere guardar el track en la casilla **Tipo**.
5. Clique sobre el botón **Guardar**.

Si quiere que CompeGPS guarde los tracks en un formato distinto de forma predeterminada, vea [Configuración de Tracks](#).

### 3.2.5 Cerrar un track

Hay varias maneras de cerrar el track o los tracks que se encuentran en pantalla.

- Para Cerrar un track individualmente siga los siguientes pasos:

1. Haga clic sobre cualquier punto del track con el botón derecho del ratón. Aparecerá un menú desplegable con diferentes opciones.

► **Nota:** También puede ejecutar esta acción sobre el nombre del track en el árbol de datos.

2. Seleccione la opción **Cerrar track**.

- Para cerrar todos los tracks seleccione la opción del menú: **Tracks > Cerrar todos los tracks**
- Es posible cerrar los tracks desde la ventana **Lista de Tracks**, vea [Ventana Lista de tracks](#).

### 3.2.6 Ventana Lista de tracks

En la ventana de **lista de tracks** se muestran todos los tracks que hay abiertos y se pueden realizar diferentes operaciones con los mismos.

Para **abrir** la ventana de **Lista de tracks** realice la siguiente operación:

- Seleccione la opción del menú **Tracks > Lista de tracks cargados**.

Para realizar cualquiera de las **operaciones** de la **ventana Lista de tracks** realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione el track de la lista.

- Clique sobre el botón oportuno según lo que desee hacer:
- **Abrir track:** Clique sobre el botón para abrir un nuevo track y añadirlo a la lista (en este caso no hay que seleccionar previamente el track).
- **Propiedades del Track:** Clique sobre el botón para abrir la ventana de propiedades del track seleccionado
- **Cerrar track:** Clique sobre el botón para cerrar el track seleccionado.
- **Ventana de Gráficas:** Clique sobre el botón para ver las gráficas del track seleccionado.
- **Cerrar todos excepto este:** Clique sobre el botón para cerrar todos los tracks excepto el seleccionado.
- **Zoom aquí:** Clique sobre el botón para realizar un zoom sobre el track seleccionado en el mapa 2D.
- **Ayuda:** Clique aquí para acceder al manual de CompeGPS.

### 3.2.7 Intercambio de tracks por Internet (CompeGPS Track Server)

#### [3.2.7.1 Descargar un track del CompeGPS Track Server](#)

#### [3.2.7.2 Enviar un track al CompeGPS Track Server](#)

Actualmente uno de los usos más extendidos en Internet, es la aparición de servidores donde se guarda información relacionada con el mundo de los GPS y sus diferentes usos, principalmente deportivos.

Estos servidores son públicos y el tipo de información que almacenan va desde tracks hasta mapas. Dos ejemplos de este tipo de servidores son <http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.html> o <http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid>, entre muchos.

CompeGPS permite enviar y recibir tracks directamente por Internet con diferentes servidores de la red. Uno de los servidores es el **CompeGPS Track Server** (servidor propio de tracks).

Este servidor contiene un conjunto de libros de tracks divididos por deportes y países, en el que puede encontrar tracks de todo el mundo. Todos los tracks que ahí se encuentran han sido enviados por usuarios de CompeGPS y es de uso gratuito.

### 3.2.7.1 Descargar un track del CompeGPS Track Server

Para **descargar** cualquier track del **CompeGPS Track Server** realice las siguientes operaciones:

1. Abra **CompeGPS Track Server** seleccione la opción del menú **Tracks > Abrir CompeGPS Track Server**.

En el servidor de CompeGPS hay varios libros de tracks donde están todos los tracks disponibles hasta el momento. Los libros de tracks están clasificados según el país y el deporte. La lista irá creciendo a medida que los usuarios envíen sus tracks.

2. Clique en el botón **Descargar índice**.

Aparece una nueva ventana con el índice de libros de tracks organizados en forma de árbol, en la que las carpetas principales corresponden a los países donde se encuentran los tracks. Dentro de las carpetas de cada país se encuentran los diferentes libros de tracks divididos por el deporte con el que fue realizado el track.

3. Seleccione el libro de tracks que le interese de la lista y clique sobre el botón **Descargar Libro**.

CompeGPS abre el libro de tracks que ha seleccionado en la pantalla principal de CompeGPS como si se tratase de un libro de tracks normal.

En la parte superior derecha del libro de tracks hay una opción, **Ver todos los tracks**. Si la casilla de verificación de esta opción está activada, aparecen en la pantalla los tracks que hay en el libro, representados de una forma gráfica en la que únicamente se muestra el inicio y el final del track.

- Inicio del track: Círculo rojo con centro negro.
- Final del track: Círculo rojo con centro blanco.

4. Abra el track que le interese efectuando una de las siguientes acciones:

- Haga doble clic sobre la fila del track que quiere descargar de la tabla del libro de tracks.
- Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto de la línea que simula el track en la pantalla principal de CompeGPS y seleccione la opción **Abrir track** del menú contextual que aparece.

Aparecerá una ventana informándole del desarrollo de la descarga y cuando finalice, aparecerá el track en pantalla. Para cerrar el libro de tracks, clique sobre la cruz que se encuentra en la parte superior izquierda del libro de tracks.

► **Nota:** Cuando se descarga un track del Track Server, éste no se guarda en el disco duro. Si desea guardar el track en su disco duro debe hacerlo manualmente.

► **Nota:** Para poder enviar tracks al Track Server debe estar conectado a Internet.

### 3.2.7.2 Enviar un track al CompeGPS Track Server

Para enviar un track al CompeGPS Track Server realice las siguientes operaciones:

1. Abra el track que desee enviar al Track Server, vea [Abrir track](#).
2. Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track y seleccione la opción del menú contextual del track **Enviar a > Enviar este track al CompeGPS Server**, vea [menú contextual del track](#).
3. Rellene el formulario de la nueva ventana que aparece con toda la información necesaria.
4. Clique sobre el botón **Enviar**.

CompeGPS enviará automáticamente el track al CompeGPS Track Server y podrá ser descargado por cualquier usuario de CompeGPS.




► **Nota:** Para poder enviar tracks al Track Server debe estar conectado a Internet.

### 3.2.8 Animación del Track





CompeGPS realiza animaciones de uno o varios tracks a la vez, en tiempo real o acelerado. Las animaciones se pueden ver tanto en la ventana de dos dimensiones como en la de tres. En ambos casos el funcionamiento es el mismo. Además, la barra animación se abrirá también al abrir un track como página web (vea [Guardar como página Web](#)).

Recuerde que si está trabajando con un track creado es posible que este no disponga de datos de tiempo, por lo que no podrá ser animado a menos que adjudique tiempo a cada punto. Para hacerlo utilice la herramienta **Asignar tiempo y velocidad** del menú contextual del track.

CompeGPS cuenta para la animación con 7 botones, 3 de ellos disponibles por defecto en la barra de herramientas:


-  **Play:** Empieza la animación.
-  **Stop:** Para la animación.
-  **Pause:** Congela la animación sin pararla.

Los 4 botones restantes se pueden añadir a través de la etiqueta [Teclas y botones](#) de la ventana **Opciones**, en **Archivo**. Así podrá disponer de:

-  **Rewind:** Hace correr rápido y en dirección contraria la animación. Para salir del modo rewind pulse de nuevo **Play**.
-  **Fast forward:** Acelera la animación, para volver a la animación normal pulse **Play** de nuevo.
-  **Rew hasta el sector previo:** Este botón no tiene utilidad en la versión Land de CompeGPS.
-  **FF hasta el siguiente sector:** Este botón no tiene utilidad en la versión Land de CompeGPS.

► **Nota:** También puede acceder a estos botones desde el apartado **Animación** del menú **Tracks**, dentro del menú principal.

Para animar uno o varios tracks **desde el principio** realice las siguientes operaciones:

1. Abra el track o los tracks que desea animar.
2. Clique sobre el botón  situado en la barra de herramientas. Empezará la animación desde el principio.









Para animar el track **desde un punto específico** realice las siguientes operaciones:

1. Clique con el botón derecho del ratón sobre el punto donde quiere que empiece la animación.
2. Seleccione la opción del menú contextual **Play aquí**.

Empezará la animación desde el punto seleccionado.

Es posible configurar los valores de la animación, para ello vea [Configuración de animación](#).

Al abrir un track como una **página web** también se abrirá la barra de animación aunque, en este caso, habrá disponibles algunos botones más (vea [Guardar como página Web](#)):

-  **Play:** Empieza la animación.
-  **Stop:** Para la animación.
-  **Pause:** Congela la animación sin pararla.
-  **Move to start:** La animación se sitúa en el punto de comienzo.
-  **Move to end:** La animación se sitúa en el punto final.
-  **Rewind:** Al pulsar una vez este botón la animación dará un salto hacia atrás. Para avanzar más atrás pulse varias veces el botón.
-  **Forward:** Al pulsar una vez este botón la animación dará un salto hacia delante. Para avanzar más adelante pulse varias veces el botón.
-  **Loop mode:** seleccionando este modo la animación se reiniciará automáticamente cuando llegue al final.
- **Speed:** abriendo la persiana de velocidades podrá elegir la rapidez con qué quiere que se mueva la animación. Ésta puede oscilar de +50 (cincuenta veces más rápido que la velocidad a la que se realizó el track) hasta -50 (marcha atrás cincuenta veces más rápida). Una velocidad de 1 sería la velocidad real a la que se recorrió en track.

Además, en la parte derecha de la barra se indican la fecha y la hora UTC (la cual permanece igual a pesar de los cambios horarios de cada zona).

### 3.2.9 Crear y editar un track

#### [3.2.9.1 Crear un nuevo track](#)

#### [3.2.9.2 Editar tracks](#)

CompeGPS le permite crear un track a su gusto para luego cargarlo al GPS y poder seguirlo. Además, es posible editar cualquier track que tenga cargado para adaptarlo a sus gustos y necesidades.

Le recomendamos que, **antes de editar un track**, cargue un **relieve 3D** de la zona para que su track creado pueda disponer de datos de altura. En el caso de no haber hecho esto puede dar altura a los puntos de su track a posteriori utilizando la herramienta **Calcular la altura del suelo para cada punto**. Vea el apartado [Editar tracks](#).

Los tracks que cree no tendrán datos sobre la hora (todos los puntos tendrán la hora de creación del track) ya que en realidad no los ha recorrido. Por este motivo no podrá ejecutar la función de animación sobre los tracks creados a menos que utilice la opción **Asignar tiempo y velocidad** (accesible desde el apartado **herramientas** del **menú contextual del track** en la ventana principal o en el árbol). Vea el apartado [Editar tracks](#).


### 3.2.9.1 Crear un nuevo track

Para **crear un nuevo track** siga las siguientes instrucciones:


1. Abra la **barra de edición de tracks** (editor vectorial) seleccionando la opción del menú principal **Tracks > Crear y editar un nuevo track**.

► **Nota:** En caso de que no tenga ningún tipo de dato cargado (mapas, relieves, waypoints, etc.) el programa le avisará de que no puede crear un track sin información sobre las coordenadas sobre las que se quiere trabajar. En ese caso cargue algún tipo de dato (preferentemente un mapa y un relieve) que le permita tener una referencia de dónde se está moviendo.

2. En la **barra de edición**, elija una de las siguientes opciones para dibujar el recorrido del track:

- **Añadir puntos** : Con esta opción seleccionada, clique con el botón izquierdo del ratón para iniciar el track en el punto que desee y mueva el ratón para buscar el siguiente punto del track. Una vez lo haya localizado vuelva a pulsar el botón izquierdo para marcarlo. Repita esta operación para añadir todos los puntos que hagan falta. Cuando haya terminado el dibujo del track pulse el botón derecho del ratón para liberarse de la herramienta **añadir puntos** (cerrar la edición de la polilíneas).

Para hacer modificaciones sobre este track vea la sección [editar tracks](#).

- **Dibujar arrastrando con el ratón** : Usando esta opción se puede dibujar “a mano alzada” en recorrido del track. Para hacerlo pulse y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y desplácelo sobre el mapa siguiendo la dirección que considere adecuada para su track.

Cuando suelte el botón izquierdo se le preguntará si está conforme con el trazado realizado y si desea añadirlo a dibujo del track (añadir la sección a la polilínea). Si es así pulse **Si**, en caso contrario pulse **No** o **Cancelar** y esa sección se borrará.

Para añadir más puntos vea la sección [editar tracks](#).

3. Si ya está satisfecho con el recorrido de su track **cierre la barra de edición de tracks** (editor vectorial) pulsando la cruz que está a la izquierda de la misma. Ahora podrá realizar las operaciones habituales de tracks como consultar y editar las propiedades del track o visualizar gráficas (recuerde que, si ha creado un track sin tener cargado ningún relieve 3D, éste no dispondrá de datos de altura).
4. Si quiere asignar un tiempo a cada punto del track (necesario para poder ver una animación del track) deberá usar la opción **Asignar tiempo y velocidad** (accesible desde el apartado **herramientas** del **menú contextual del track** en la ventana principal o en el árbol). En la ventana

que aparecerá podrá introducir una hora de salida y una velocidad constante, de manera que CompeGPS calculará el tiempo pronosticado para cada punto del track.


Si quiere modificar algún aspecto de su track creado vea la sección [editar tracks](#).


► **Nota:** También puede crear un track a partir de una ruta, para hacer esto vaya al árbol de datos, seleccione la ruta y arrástrela (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) hasta la rama de **tracks**.

### 3.2.9.2 Editar tracks

Para editar un track ya creado siga las instrucciones siguientes:


1. Pulse con el **botón derecho del ratón** sobre cualquier punto del track y seleccione la opción **Editar el track**. Se abrirá la barra de edición (editor vectorial).
2. Utilice las siguientes **herramientas** para modificar el curso del track:

- **Insertar puntos intermedios** : Esta herramienta detectará automáticamente los dos puntos del track más cercanos al puntero y le permitirá insertar un punto intermedio entre ellos. Para ello, cuando haya decidido el lugar donde insertará el punto, clique con el botón izquierdo para crear el nuevo punto.

- **Añadir puntos** : Con esta herramienta podrá añadir puntos al track partiendo del punto que usted desee. Para hacerlo seleccione el punto (clic izquierdo sobre él) y luego seleccione la herramienta **añadir puntos**. Ahora puede añadir un punto al inicio o final del track (si el punto seleccionado era uno de éstos) o un punto intermedio (si el punto seleccionado estaba dentro del recorrido del track).

Existe una **manera más rápida** de añadir puntos que consiste en, una vez seleccionado el punto desde el que va añadir, pulsar y **mantener pulsada la tecla Ctrl**. Mientras la mantenga pulsada podrá elegir el sitio donde pone el nuevo punto. Una vez elegido pulse el botón izquierdo del ratón para fijarlo. Si quiere añadir más puntos continúe manteniendo pulsado **Ctrl** y opere de la misma forma.




► **Nota:** Aunque la herramienta **añadir puntos**, al utilizarla en puntos dentro del recorrido del track pueda ser parecida a la de **insertar puntos intermedios**, ésta última permite una menor versatilidad a la hora de elegir el punto intermedio ya que su función es la de refinar el curso del track.

- **Dibujar arrastrando con el ratón** : Utilizando esta opción para editar el track podrá añadir nuevos puntos como si estuviera dibujando a mano alzada. Para hacerlo seleccione primero el punto desde el que quiere empezar a añadir puntos y luego seleccione la herramienta.

Ahora presione el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado mientras dibuja los nuevos puntos.





Si los puntos que ha elegido para empezar son el primero o el último del track los nuevos puntos alargarán estos dos tramos. Si los puntos elegidos son intermedios el recorrido que cree se ensamblará con el próximo punto del track.

► **Recomendación:** Es más práctico editar el recorrido en el mismo sentido de su creación, es decir, desde el inicio hasta la llegada.

- **Eliminar punto**  : Seleccione el punto que desee eliminar y pulse este botón derecho del mouse. En el menú contextual seleccione **Eliminar Punto**. Al hacerlo el dibujo del track se completará uniendo los dos puntos colindantes con una línea recta.
- **Deshacer**  : Pulsando este botón, el último cambio que haya realizado en el track quedará anulado. Puede ir deshaciendo todos los cambios que haya hecho, incluso después de guardar el track y cargarlo de nuevo.
- **Rehacer**  : Este botón le permitirá rehacer aquellas acciones que haya decidido deshacer anteriormente con la herramienta **Deshacer**.

Además de estas herramientas puede **mover cualquier punto** ya creado del track manteniendo pulsado el botón izquierdo sobre él, situándolo donde desee y soltando el botón para que se quede fijado.

El editor vectorial dispone, además, de las siguientes herramientas:

- **Fast Track**  : Para usar esta función deberá trabajar sobre mapas vectoriales que dispongan de información de red. Si tiene activado el **fast track** durante la edición (siempre que el último punto del track creado coincida con un punto de camino) aparecerán unas flechas que nos preguntarán qué dirección queremos tomar. Al seleccionar una se creará una continuación automática de nuestro track, que seguirá el camino elegido hasta el final o cruce siguiente.
  - **Propiedades Polilínea**  : Al clicar sobre este icono accederemos a la ventana de [Propiedades del Track](#).
  - **Activar/Desactivar Imán**  : Con el imán activado, al cerrar una línea (terminar el punto de inicio), el encaje entre el primer y último punto se hará automáticamente, consiguiendo una unión perfecta.
  - **Invertir**  : Esta función invierte el sentido del recorrido del track, de manera que si decide animarlo el desplazamiento será en sentido contrario.
3. Si ya está satisfecho con el recorrido de su track **cierre la barra de edición de tracks** (editor vectorial) pulsando la cruz que está a la izquierda de la misma. Ahora podrá realizar las operaciones habituales de tracks como consultar y editar las propiedades del track o visualizar gráficas.
  4. Si quiere asignar un tiempo a cada punto del track (necesario para poder ver una animación del track) deberá usar la opción **Asignar tiempo y velocidad** (accesible desde el apartado **herramientas** del **menú contextual del track** en la ventana principal o en el árbol). En la ventana que aparecerá podrá introducir una hora de salida y una velocidad constante, de manera que CompeGPS calculará el tiempo pronosticado para cada punto del track.
  5. Si ha creado el track sin tener cargado ningún relieve 3D, éste no dispondrá de datos de altura. Para añadirlos, cargue un relieve y seleccione la opción **Calcular la altura del suelo para cada punto**. Puede acceder a esta herramienta de dos modos:
    - Abriendo el **menú contextual del track** y seleccionando esta opción dentro del apartado **herramientas**.



- Abriendo el menú contextual sobre el nombre del track en el **árbol de datos** y seleccionando esta opción dentro del apartado **herramientas**.
6. **Guarde el track** si quiere utilizarlo o modificarlo más adelante. Si pulsa el **botón derecho** sobre cualquier punto del track o en el nombre del track en el árbol de datos se abrirá un menú desde el que puede efectuar esta operación de dos modos:
- Si selecciona **Guardar** el track se guardará automáticamente sobre el track anterior de manera que se perderá el track antiguo (sin modificar).
  - Si desea conservar el track original debe seleccionar la opción **guardar como** y darle un nombre nuevo al track editado. Para acceder, en próximas sesiones, al track editado deberá buscarlo con el nuevo nombre que le ha dado.

### 3.2.10 Unir tracks

Con esta opción podrá unir dos tracks de manera que el último punto del primer track enlace con el primer punto del segundo track. De este modo podrá juntar tracks que tenga separados pero que en realidad formen parte de una misma excursión.

Para hacerlo sólo tiene que cargar los tracks que quiera unir (dos o más) y seleccionar la opción **unir tracks**. Ésta opción está accesible desde el apartado **tracks** del menú principal o bien desde el menú contextual del árbol de datos, abriéndolo sobre la etiqueta Tracks.

## 3.3 Operaciones con Subtracks

### [3.3.1 Selección del subtrack](#)

### [3.3.2 Análisis del subtrack](#)

### [3.3.3 Guardar el subtrack](#)

### [3.3.4 Eliminar subtrack](#)


### [3.3.5 Gráfica del subtrack](#)

#### 3.3.1 Selección del subtrack

La selección del trecho a analizar se puede realizar de varias formas distintas, desde la **gráfica de alturas** o **indicando el punto de inicio y final en el subtrack**.

Para seleccionar un subtrack **desde la gráfica de alturas**:

1. Abra la gráfica de alturas del track:

- Clique sobre el botón  (Ver gráfica a pie de página) de la barra de herramientas.
  - Seleccione la opción del menú contextual del track **Gráficas**.
2. Clique con el botón izquierdo del ratón sobre la gráfica en el inicio del trecho que quiere analizar y **sin soltarlo** arrástrelo hasta el punto final del trecho.

En la ventana de la gráfica, el área situada por debajo del trecho seleccionado quedará pintada de azul. En el mapa 2D, el trecho seleccionado quedará subrayado mediante un contorno negro.

Para deseleccionar el trecho, haga clic en cualquier punto de la gráfica.

Para seleccionar un subtrack desde el **menú contextual** del track:

1. Clique con el botón derecho del ratón sobre el **punto de inicio** del subtrack que desea analizar.  
Aparecerá el menú contextual del track.
2. Seleccione la opción del submenú **Subtrack > Situar aquí inicio del subtrack** del menú contextual del track.
3. Clique con el botón derecho sobre el punto final del subtrack que desea analizar.
4. Seleccione la opción del submenú **Subtrack > Situar aquí final del subtrack** del menú contextual del track.

Verá como se selecciona el subtrack del track.

Para seleccionar un subtrack **clicando sobre el track**:

- Seleccione el punto de **inicio** y **final** sobre el track con el botón izquierdo del ratón y la tecla **SHIFT** del teclado **presionada**.

### 3.3.2 Análisis del subtrack

CompeGPS realiza análisis de una sección del track que usted seleccione.

La opción de análisis del subtrack, crea estadísticas del subtrack como velocidades máximas y mínimas, velocidades horizontales y verticales, desniveles realizados, horarios, duración del trayecto, longitud del tramo, entre otros datos.

La selección del tramo a analizar se puede realizar de dos formas distintas, desde la gráfica de alturas o indicando el punto de inicio y final del trayecto que desee analizar en el track, vea [Selección del subtrack](#).

Para realizar un análisis del track realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione el subtrack que quiere analizar desde la gráfica a pie de página o sobre el track.
2. Pulse el **botón derecho** del ratón sobre el trecho seleccionado en la gráfica a pie de página o en el mapa. Aparecerá el menú contextual.
3. Seleccione la opción **Análisis del Subtrack** (en el menú contextual del track esta opción está dentro del apartado **subtrack**).

Aparecerá una nueva ventana con los resultados del análisis.

Además, en esta ventana se puede **guardar** este análisis en **formato HTML** (como una página web).

### 3.3.3 Guardar el subtrack

Puede guardar el subtrack creado independientemente del track completo. Si no realiza esta operación el subtrack se perderá en cuanto cree otro subtrack o cierre el track completo. Para guardar el subtrack realice las siguientes operaciones:

1. Haga clic derecho sobre el subtrack de la gráfica a pie de página, (sólo en visión 2D) o sobre el propio track. Se abrirá el menú contextual del track.

2. Seleccione la opción **Guardar subtrack como** (en el menú contextual seleccionado sobre el track esta opción está dentro del apartado **subtrack**).
3. Seleccione la carpeta en la cual quiere guardar el subtrack (por defecto será la carpeta de tracks del **CompeGPS**) y dele un nombre al subtrack.
4. Pulse guardar y el subtrack estará accesible en la carpeta que haya seleccionado para abrirlo cuando desee.

### 3.3.4 Eliminar subtrack


Si realiza esta acción se borrarán los puntos del track correspondientes al subtrack seleccionado. Al hacer esto los puntos del track adyacentes al subtrack se unirán con una **línea recta** pero no habrá puntos de track en ella.

Para eliminar un subtrack:

1. Haga clic derecho sobre él en la gráfica a pie de página (sólo en visión 2D) o sobre el track. Aparecerá el **menú contextual**.
2. Seleccione la opción **eliminar subtrack** (en el menú contextual del track esta opción se encuentra dentro del apartado **subtrack**).

### 3.3.5 Gráfica del subtrack

Se puede visualizar gráficamente el contenido del subtrack independientemente del resto del track. Para hacerlo siga los siguientes pasos:

1. Haga clic derecho sobre el recorrido del subtrack en la ventana 2D. Aparecerá el **menú contextual del track**.
2. Abra el submenú del apartado subtrack y seleccione la opción **gráfica del subtrack** .

Como podrá comprobar, se abre una ventana con la **gráfica** específica del subtrack mostrando la altura y la distancia. De este modo puede visualizar la variación de estos dos parámetros a lo largo del tiempo que duró la salida. Puede elegir entre representar estas gráficas respecto al tiempo o respecto a la distancia recorrida clicando con el botón derecho sobre la gráfica y eligiendo la opción **valor del eje x**.

En estas gráficas puede trabajar como en la gráfica a pie de página, por lo que puede seleccionar nuevos subtracks y analizarlos desde aquí (seleccionando **análisis del subtrack** del menú contextual que se abre haciendo clic derecho en la gráfica).

**Nota:** Si selecciona una zona dentro del subtrack del cual se ha hecho la gráfica y hace zoom sobre él (seleccionando esta opción del menú contextual de la gráfica) se borrará el subtrack anterior y se creará uno nuevo de la zona seleccionada sobre la gráfica.

## 3.4 Operaciones con tramos

### [3.4.1 Cambiar de tramo aquí](#)

### [3.4.2 Propiedades del tramo](#)

### [3.4.3 Eliminar el tramo](#)

#### [3.4.4 Copiar el tramo](#)

#### [3.4.5 Guardar el tramo como](#)

#### [3.4.6 Fusionar todos los tramos](#)

#### [3.4.7 Fusionar todos los tramos contiguos](#)

CompeGPS le permite seccionar un track en diferentes tramos que posteriormente pueden ser editados individualmente.

### **3.4.1 Cambiar de tramo aquí**

Para crear un tramo necesita tener cargado un track (ver [Crear y editar un track](#)). Para crearlo siga los siguientes pasos:

1. Una vez cargado un track, haga click derecho sobre éste y elija la opción del menú desplegable Tramos > Cambiar de tramo aquí.

Esta opción le permitirá seccionar el track para crear el primer tramo, que irá desde donde comienza el track hasta donde se situó el ratón y se activó la opción 'Cambiar de tramo aquí'.

2. Para cambiar de tramo de nuevo y realizar así un segundo tramo dentro del mismo track, sitúe el ratón donde quiera establecer el final del nuevo tramo, haga click derecho sobre él y elija de nuevo la opción Tramos > Cambiar de tramo aquí. Ahora tendrá dos tramos contiguos dentro del mismo track.

Cada vez que realice esta acción dispondrá de un tramo nuevo dentro de su track.

### **3.4.2 Propiedades del tramo**

Todos los tramos creados pueden ser editados individualmente, pudiendo cambiar valores como el color, el grosor y el tipo de la línea. También puede añadir comentarios sobre el tramo y asociaciones, tales como un vídeo, una o varias fotografías o una imagen que realizó en ese tramo del track en su salida. De este modo, cuando visualice el recorrido del track con la opción 3D activada, le irán apareciendo estas asociaciones a medida que avanza la proyección.

Todos estos valores se modifican realizando click derecho sobre el tramo y activando la opción Tramos > Propiedades de este tramo.

### **3.4.3 Eliminar el tramo**

Si existe un tramo dentro de su track que ya no desea tener, existe la opción Eliminar el tramo, haciendo click derecho sobre el tramo y escogiendo la opción Tramos > Eliminar el tramo. Si elimina un tramo, desaparecerá el trozo de línea que representaba este tramo, por lo que su track se verá modificado.

### 3.4.4 Copiar el tramo

Con esta opción podrá traspasar un tramo de un track a otro programa compatible con CompeGPS Land y así poder manipularlo en otra aplicación, por ejemplo, otra ventana con otro CompeGPS Land abierto al mismo tiempo.

1. Puede realizar esta acción haciendo click derecho sobre el tramo y escogiendo la opción Tramos > Copiar el tramo.
2. Después, en la ventana de la otra aplicación abierta al mismo tiempo, ha de hacer click derecho sobre el espacio de trabajo central para extraer el menú desplegable y elegir la última opción de toda la lista > Pegar.

► Nota: Su tramo siempre se guardará con el nombre por defecto "NewTrackEditing1.trk" pero podrá renombrarlo desde el árbol de datos, haciendo click derecho sobre el nombre del tramo y escogiendo la opción "Renombrar archivo". También podrá acceder a la edición de su tramo. Ver Propiedades del tramo

### 3.4.5 Guardar el tramo como

Esta opción le permite guardar un fichero con un tramo individual y un nombre asignado por usted. Cuando cargue este fichero en CompeGPS, le aparecerá tan sólo el tramo que usted guardó, en lugar de todo el track completo.

Puede realizar esta acción haciendo click derecho sobre el tramo y escogiendo la opción Tramos > Guardar el tramo como

### 3.4.6 Fusionar todos los tramos

Esta opción le permite fusionar de nuevo todos los tramos del track, por lo que su track quedará como al principio, antes de crear tramos sobre él.

Puede realizar esta acción haciendo click derecho sobre el tramo y escogiendo la opción Tramos > Fusionar todos los tramos

### 3.4.7 Fusionar todos los tramos contiguos

Esta opción une todos los tramos adyacentes en uno solo. En el caso de que existiesen espacios entre los tramos y clicase esta opción, tan sólo se unirían los tramos que se encuentren contiguos, dejando aquellos tramos que se encuentren separados mediante estos espacios sin unir.

Puede realizar esta acción haciendo click derecho sobre el tramo y escogiendo la opción Tramos > Fusionar todos los tramos contiguos

## 3.5 Libro de tracks

### [3.4.1 ¿Qué es un Libro de Tracks?](#)

### [3.4.2 Crear un libro de tracks](#)

### [3.4.3 Abrir un Libro de tracks.](#)

### [3.4.4 Abrir otro Libro de Tracks](#)

### [3.4.5 Guardar track en el libro de tracks](#)

### [3.4.6 Menú contextual del libro de tracks](#)

### 3.5.1 ¿Qué es un Libro de Tracks?

CompeGPS dispone de un libro donde puedes guardar todos tus tracks.

Se trata de una base de datos que permite guardar todos los tracks de manera ordenada, acceder a ellos y tener a la vista la información más importante.

### 3.5.2 Crear un libro de tracks

La primera vez que guarda un track en el libro de tracks, y no ha creado ningún libro antes, CompeGPS le preguntará si desea crearlo. Para crear un libro de tracks haga lo siguiente:

1. Seleccione la opción del menú **Tracks > libro de tracks > Crear nuevo libro de tracks**
2. Introduzca un nombre al archivo e indique la carpeta donde quiere guardarlo.
3. Clique sobre el botón **Guardar**.


CompeGPS crea un archivo **.MDB** donde se guardaran todos los tracks.

► **Importante:** Se recomienda guardar el archivo de tracks **.MDB** fuera de la carpeta de CompeGPS. Guárdela en una carpeta segura que sepa que no vaya a borrar nunca. La recomendación es para no borrar el archivo por accidente, en el caso que elimine la carpeta CompeGPS.

► **Nota:** Cuando instala una nueva versión sobre una ya instalada **NO** se borra el antiguo archivo de Libro de tracks. Puede instalar cualquier versión sobre la antigua sin que su archivo de Libro de tracks corra peligro de ser borrado.

### 3.5.3 Abrir un Libro de tracks.

Para abrir el último libro de tracks que haya tenido abierto en CompeGPS realice una de estas operaciones:


- Clique sobre el botón  (abrir libro de tracks)
- Seleccione la opción de menú **Tracks > Libro de tracks > Abrir libro de tracks: xxx.MDB**

Cuando realiza esta operación, CompeGPS abre el último libro abierto o creado. Si desea abrir otro libro de tracks vea [Abrir otro Libro de Tracks](#).

### 3.5.4 Abrir otro Libro de Tracks

CompeGPS por defecto, abre el libro de tracks abierto anteriormente o el último creado.

1. Si desea abrir **otro libro** realice una de estas operaciones:

- Clique en la flecha que está junto al botón  y seleccione la opción **abrir otro libro de tracks**.
  - Seleccione la opción de menú **Tracks > Libro de tracks > Abrir otro Libro de Tracks**.
2. Seleccione el Libro de tracks que desee abrir y clique sobre el botón de **Abrir**.

### 3.5.5 Guardar track en el libro de tracks

Una vez abierto el libro de tracks puede añadirle los tracks con los que esté trabajando realizando las siguientes operaciones:

1. Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track (o en el nombre del track en el árbol de datos) y seleccione la opción del menú desplegable **Guardar en el libro de tracks**.

CompeGPS le preguntará si desea guardar el track en el libro que indica en la pregunta.

► **Nota:** CompeGPS guarda el track en el último libro de track abierto anteriormente o en el último creado. Si desea guardar el track en otro libro cancele la operación, abra el libro donde quiera guardar el track (vea abrir otro Libro de Tracks) y repita la operación de guardar track en el Libro de Tracks.

2. Responda **Sí** a la pregunta.

CompeGPS le informará que el track ha sido guardado en el libro de tracks mediante una ventana informativa.

### 3.5.6 Menú contextual del libro de tracks

Haciendo clic con el botón derecho del mouse en la ventana del libro de tracks tendrá acceso a las siguientes funciones:

- **Abrir track:** Haga clic derecho sobre una track y seleccione esta opción para abrirlo.
- **Propiedades del track:** Abre la ventana de propiedades para este track.
- **Eliminar track:** Quita el track del libro de tracks.
- **Añadir tracks al Libro de Tracks:** Le permite seleccionar un track que tenga guardado en su ordenador y añadirlo al libro de tracks.
- **Añadir excursión sin track:** Crea un apartado del libro de tracks que no contiene ningún track.
- **Seleccionar campos:** Con esta opción puede elegir la información que aparecerá, referente a cada track, al abrir el libro de tracks. Para hacerlo seleccione un campo y utilice las flechas a derecha e izquierda para añadirlo o quitarlo de los campos seleccionados. Para alterar el orden de los campos en el libro use las flechas arriba y abajo.
- **Ver todos los tracks:** Si selecciona esta opción se mostrarán todos los tracks del libro en la ventana 2D, de forma esquemática.
- **Exportar la tabla a una página web:** Introduzca una localización para guardar y un nombre para el archivo HTML y se creará un archivo en formato web con la información del libro.

## 3.6 Propiedades del track

### [3.5.1 Abrir ventana de Propiedades del track](#)

### [3.5.2 General](#)

### [3.5.3 Fecha y tiempo](#)

### [3.5.4 Track points](#)

### [3.5.5 Ver](#)

### [3.5.6 GPS](#)

### [3.5.7 Distancias](#)

### [3.5.8 Velocidades](#)

### [3.5.9 Alturas](#)

### [3.5.10 Energías](#)

En esta ventana puede visualizar y modificar diferentes características de su track.

Algunas de estas propiedades (color, espesor y tipo de representación del track) pueden ser diferentes para diferentes tramos del track. Para asignar propiedades distintas a los distintos tramos deberá tener el track dividido en tramos.

Puede dividirlo usando la herramienta **Cambiar de tramo aquí** a la cual se accede desde el apartado **Tramos** del menú contextual del track (clic derecho sobre el track). Seleccione la opción **Propiedades de este tramo**, dentro de este mismo apartado **Tramos** del menú contextual del track, para ver o modificar las características de visualización de ese tramo.

### 3.6.1 Abrir ventana de Propiedades del track

Para abrir la ventana de **Propiedades del track** realice las siguientes operaciones:

1. Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track.
2. Seleccione la opción del menú contextual **Propiedades del track**.

Aparecerá una ventana de **Propiedades** con los siguientes apartados: **General**, **Fecha y tiempo**, **Puntos de track**, **Ver**, **GPS**, **Distancias**, **Alturas**, **Velocidades** y **Energía**. Clique sobre el signo + de cada apartado para ver su contenido.

En cada apartado hay varios subapartados de los cuales sólo los que tienen dibujado un pequeño lápiz a la derecha son editables. Para editar éstos haga doble clic sobre el símbolo del lápiz y realice la modificación.

### 3.6.2 General

En la etiqueta de **General** de la ventana de propiedades del track se muestran los datos de nomenclatura del track. Sólo algunos de estos datos se pueden modificar:

- **Nombre del Archivo del Track:** Aquí podrá visualizar la ubicación, nombre y extensión del archivo del track.
- **Nombre del usuario:** En este campo puede crear o cambiar el nombre de quién ha efectuado el track (piloto, excursionista, etc.)
- **Nombre de salida:** Dele el nombre que desee a su salida.
- **Comentarios del track:** Aquí puede insertar los comentarios que considere convenientes acerca de este track.



### 3.6.3 Fecha y tiempo

En este apartado se reflejan diferentes estadísticas del track relacionadas con valores temporales: Día, Hora de salida, Hora de llegada, Duración, Diferencia entre hora local y UTC, Tiempo parado, Tiempo en movimiento. Solamente la **Diferencia entre hora local y UTC** es editable.

### 3.6.4 Puntos de track

En esta etiqueta aparecen el **número total de puntos** de los que está compuesto el track y el **intervalo de grabación** (que viene determinado por el GPS y normalmente se expresa en segundos) que existe entre los puntos. La etiqueta **Campos extra de Puntos** le listará aquellos otros parámetros que tenga asociados a los puntos del track (proporcionados por su GPS). Así, un track de bicicleta puede tener asociados pulso cardíaco y cadencia de pedaleo. Un track aéreo puede tener asociados velocidad respecto del viento o rumbo magnético.

### 3.6.5 Ver

Aquí usted puede configurar el modo en que se visualiza el track. Para hacerlo haga doble clic en el pequeño lápiz situado a la derecha de cada opción.

Los parámetros modificables son:

- **Espesor:** Este número determina el grosor de la línea que representa el track.
- **Anchura real del track:** Asigne en metros un valor a la anchura del track. Este valor modificará también la anchura del trazo.
- **Color:** Elija el color que desea para el dibujo del track.
- **Tipo de línea:** Escoja el tipo de trazo del track: continuo, discontinuo, doble, de puntos, de raíl, etc.
- **Icono:** Seleccione de una lista (haciendo doble clic en el pequeño lápiz) el icono que más le guste para representarle.
- **Icono 3D:** Elija el icono que desee para la visualización 3D.

### 3.6.6 GPS

La pestaña **GPS** de la ventana de **Propiedades** le muestra la siguiente información sobre su GPS:

- Modelo del GPS
- Número de serie del GPS
- Track con firma digital IGC

### 3.6.7 Distancias

En esta ventana se muestran las diferentes medidas de distancias recorridas (no alturas) sobre su track. Éstas son:

- **Distancia proyectada:** Esta es la distancia, en proyección horizontal (es decir sin tener en consideración la distancia recorrida en altura), que usted ha recorrido.

- **Distancia con alturas:** Aquí se expresa la distancia real que ha recorrido. En este caso sí se tiene en cuenta la ganancia o pérdida de altura, dando como resultado una distancia ligeramente superior a la de la estadística anterior.
- **Distancia lineal:** Es la distancia entre el punto de salida y el de llegada. Sería la distancia recorrida si hubiera ido en línea recta desde el punto de salida al de llegada.
- **Área:** Este parámetro representa el área que ha encerrado en su recorrido. En caso de que su track no se cierre (el punto de llegada no sea el mismo que el de salida) el área se completa con una línea recta entre el punto de llegada y el de salida.

### 3.6.8 Alturas

Aquí se especifican todas las estadísticas relacionadas con alturas. Éstas son: **Track con alturas** (informa de si el track que hemos descargado dispone de información de alturas), **Altura máxima**, **Altura mínima**, **Altura de salida** (altura en el punto inicial), **Altura de llegada** (altura en el punto final), **Ganancia desde la salida** (diferencia entre el punto más alto y el punto de salida), **Desnivel salida-llegada** (diferencia entre la altura de llegada y la de salida), **Desnivel máximo** (diferencia entre el punto más alto y el más bajo), **Ascensión acumulada** (suma de las diferentes ascensiones que se han hecho), **Máxima velocidad vertical**, **Mínima velocidad vertical**, **Máxima pendiente**, **Mínima pendiente**.

**Nota:** Realizando un track circular con salida y llegada en el mismo punto, el desnivel acumulado positivo puede llegar a ser diferente que el negativo. Esto es posible debido a que la altura acumulada depende del parámetro 'Diferencia mínima para acumular los desniveles', que se encuentra en 'Archivo > Opciones > Tracks'. La altura GPS fluctúa ligeramente aunque vaya en plano, por lo que recomendamos introducir un valor mínimo para acumular (por defecto 4m). Así pues, si la altura no cambia en más de 4 metros, no se acumulará. Ésto lleva a que algunos ligeros cambios de altura se puedan contar al subir y no al bajar y viceversa.

### 3.6.9 Velocidades

Aquí aparecen la **velocidad media**, la **velocidad máxima** y la **velocidad lineal media**. Esta última representa la velocidad media a la que se ha recorrido la distancia lineal, es decir, la línea recta que une el punto de salida y el punto de llegada. Por lo tanto, si el recorrido acaba en el mismo sitio donde ha empezado la **velocidad lineal** será cero.

### 3.6.10 Energía

Aquí podrá estimar la energía que ha consumido realizando el track. En el campo **Masa** deberá introducir su peso corporal en kg. El resto de parámetros se calcularán a partir de este valor. El campo **Energía** le mostrará la energía necesaria para efectuar el track. Teniendo en cuenta que potencia es igual a energía partido por tiempo ( $P=E/t$ ), el programa calculará igualmente los campos **Potencia Media** y **Potencia Media en subidas**. El segundo valor es más fiable en el caso de ciclistas, puesto que éstos generalmente suben a potencia constante.

## 3.7 Menú contextual del track

El menú contextual del track es el menú que aparece cuando clicamos con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track. Desde él se puede acceder rápidamente a muchas funciones para trabajar con tracks:

- **Nuevo:**
  - **Crear waypoint aquí:** Crea una baliza en este punto.
  - **Empezar nueva ruta aquí:** Le permite iniciar la creación de una ruta en este punto del track (vea [Crear una ruta](#)).

- **Empezar nuevo track aquí:** Le permite iniciar la creación de un nuevo track en este punto del track (vea [Crear un track](#)).
- **Buscar:** Seleccionando esta opción se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá realizar diversas acciones.

En primer lugar, el programa le mostrará las coordenadas del punto del track sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del track**.

También se le mostrarán todos aquellos elementos que seleccione en el apartado **Qué Buscar...** (mapas locales y remotos, relieves, tracks, rutas y waypoints) que coincidan con el punto del track sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del track**. El programa buscará los elementos que se muestran en las carpetas que haya definido en **Archivo > Opciones > Carpetas** (vea [Configuración de carpetas de trabajo](#)). CompeGPS mostrará el nombre, la ubicación y la escala de cada uno de los elementos, así como una previsualización.

En el apartado **Name to Search...** podrá buscar elementos de trabajo (selecciónelos en el apartado **Qué Buscar...**) en las carpetas que haya definido y que coincidan con las coordenadas del punto, introduciendo el nombre (completo o no) o la inicial del elemento/s que le interese/n.

Podrá, igualmente, iniciar la descarga de mapas a través de Internet clicando sobre **Descargar de Internet un Mapa para esta zona** (vea [Descargar de Internet un Mapa para esta zona](#)).

Si clics en **Aceptar**, se abrirá el elemento que haya seleccionado de la lista. Clique en **Cancelar** para salir de **Buscar**.

- **Buscar mejor mapa aquí:** Abre el mapa con más resolución para esta zona.
- **Propiedades del track:** Abre la ventana de propiedades de ese track.
- **Cerrar track:** Quita el track de la pantalla
- **Guardar track:** Guarda el track.
- **Guardar track como:** Esta opción permite, además de guardar el track con otro nombre que el original, escoger el formato en el que guardará el track.
- **Guardar track en libro de tracks:** Guarda el track en el libro de tracks.
- **Ventana de gráficas:** Abre la ventana de gráficas del track (vea [Visualización de Gráficas](#)).
- **Degradado de color del track:** Esta opción permite escoger el degradado del color del track en función del parámetro que desee (altura, velocidad track, velocidad vertical, temperatura, pendiente, etc.). Puede elegir el rango de variación de las medidas haciendo clic derecho sobre la barra de referencia, que aparecerá al aplicar cualquier degradado, y seleccionando **Seleccionar rango para este valor**. Entonces podrá introducir un nuevo máximo y/o mínimo seleccionando la casilla correspondiente.
- **Play aquí:** Empieza la animación en ese punto.
- **Lista de puntos:** Abre una ventana con la lista de todos los puntos que componen el track.
- **Editar track:** Abre la barra de edición de tracks. Vea [Editar tracks](#).

- **Editar punto de track:** Abre la ventana de edición de puntos.
- **Enviar a:**
  - **Enviar track al GPS:** carga el track en su GPS
  - **Enviar track al CompeGPS Track Server:** Envía el track al CompeGPS Track Server.
  - **Enviar a CompeGPS Pocket:** Envía el track al programa de CompeGPS para pocketPCs
  - **Enviar por Email...:** Abre un correo electrónico a través de su cuenta predeterminada de correo y adjunta el archivo del track.
- **Tramos:**
  - **Propiedades de este tramo:** Abre una ventana que permite definir la propiedades de color, espesor y tipo de representación del tramo y añadir un comentario.
  - **Cambiar de tramo aquí:** define un nuevo punto de separación de tramos. Es decir, se crea un nuevo tramo al partir uno existente (o el track completo) en dos.
  - **Eliminar este tramo:** Borra los puntos de track que componen este tramo de manera que los tramos adyacentes se unirán con una línea recta sin puntos de track.
  - **Copiar tramo:** Copia el tramo que ha seleccionado.
  - **Guardar tramo como:** Guarda el tramo seleccionado con el nombre y extensión que escoja.
  - **Fusionar todos los tramos:** Une todos los tramos en uno solo, deshaciendo las divisiones que tenga el tramo.
  - **Fusionar los tramos contiguos:** Une sólo los tramos a cada lado del tramo seleccionado.
- **Subtrack:**
  - **Eliminar un punto:** Elimina el punto de track en el que ha clicado.
  - **Situar aquí el inicio del subtrack:** Sitúa el inicio del subtrack para la selección del subtrack.
  - **Situar aquí el final del subtrack:** Sitúa el final del subtrack para la selección del subtrack.
  - **Análisis del subtrack:** Realiza el análisis del subtrack seleccionado.
  - **Eliminar subtrack:** Elimina el subtrack seleccionado.
  - **Guardar subtrack como:** Guarda el subtrack seleccionado como si fuera un track independiente.
  - **Gráfica del subtrack:** Abre la ventana de gráficas, con las gráficas únicamente del subtrack.

- **Herramientas:**

- **Cerrar todos excepto este:** Cierra todos los tracks menos el que haya seleccionado.
- **Desplazar el track:** Permite mover el track cambiando las coordenadas y el tiempo.
- **Calcular la altura del suelo para cada punto:** Si tiene cargado un relieve 3D, puede asignar a cada punto del track la altura que le corresponde en esa zona de terreno. Una vez hecho le saldrá el mensaje "Las alturas del suelo para este track han sido importadas".
- **Incorporar datos de pulsómetro de otro archivo:** Puede añadir el pulso, obtenido con otro instrumento, a las propiedades del track.
- **Separar track en varios:** Con esta opción puede dividir en diferentes tracks independientes, tracks que haya descargado unidos del GPS.
- **Eliminar puntos parados al inicio y al final:** El track omite los puntos repetitivos del principio y el final, dónde usted estaba parado antes y después de realizar el track.
- **Reducir número de puntos:** Introduciendo un número de puntos, el track se dibuja con estos puntos, conservando la forma del track de la manera más fiel posible.
- **Asignar tiempo y velocidad:** Usando esta opción puede determinar un tiempo de salida y una velocidad constante para que CompeGPS calcule el tiempo estimado para cada punto del track.
- **Eliminar los puntos aberrantes:** En el caso de que algún punto se desvíe de manera excesiva del resto este será eliminado por considerarlo un error.
- **Convertir track a ruta:** Esta opción convertirá el track en una ruta. El programa le pedirá que introduzca el número de waypoints que quiera que conformen la ruta.
- **Invertir track:** Esta función invierte el sentido del recorrido del track, de manera que si decide animarlo el desplazamiento será en sentido contrario.

## 4 Trabajando con mapas

- [4.1 Definiciones](#)
- [4.2 Operaciones con mapas](#)
- [4.3 Operaciones avanzadas](#)
- [4.4 Mapas vectoriales](#)
- [4.5 Lista de mapas abiertos](#)
- [4.6 Propiedades del mapa](#)
- [4.7 Menú contextual del mapa](#)

### 4.1 Definiciones

- [4.1.1 ¿Qué es un mapa?](#)
- [4.1.2 Calibración](#)
- [4.1.3 ¿Qué es el mapa índice?](#)

#### 4.1.1 ¿Qué es un mapa?

Los mapas son elementos clave para CompeGPS, que permiten situar geográfica y visualmente un track descargado.

##### 1. Características

Los mapas, como representación gráfica de una porción de la superficie terrestre en una superficie plana, presentan varias características de diferentes formatos. Las principales características que forman un mapa son las siguientes:

- Sistema de coordenadas:

Sistema de valores de latitud y longitud que indican la situación relativa de un punto sobre la superficie terrestre, basado en el sistema de meridianos y paralelos que divide la superficie terrestre en cuadrantes.

- Escalas:

Es la relación entre las dimensiones de los elementos representados en un mapa y el valor correspondiente medido sobre la superficie de la Tierra (valor real).

- Proyecciones cartográficas:

Todos los mapas son representaciones aproximadas de la superficie terrestre. Son aproximadas porque la Tierra, esférica, es diseñada en una superficie plana.

La elaboración de un mapa consiste en un método según el cual se hace corresponder a cada punto de la Tierra, un punto en el mapa. Para obtener esa correspondencia, se utilizan los sistemas de proyecciones cartográficas.

Existen diferentes proyecciones cartográficas que se clasifican según las zonas que cubren. CompeGPS da la opción de escoger la proyección más adecuada para su mapa no calibrado, por ejemplo la **U.T.M., Lat/Long, Mercator, France Lambert I...** como también ofrece la posibilidad de elegir una proyección automática que resultará la más aproximada para el mapa a calibrar (vea [Calibrar e Importar mapas](#))

- Datums:

Cualquier línea o punto de superficie utilizado como referencia para la medida de otra cantidad. Punto básico y de referencia, en un terreno, que servirá de origen de todas las coordenadas de la red. CompeGPS da la opción de escoger el datum adecuado para su mapa no calibrado, por ejemplo el WGS 84, European 79...

## 2. Tipos

Los mapas usados en CompeGPS se diversifican en dos grandes tipos: los mapas raster y los mapas vectoriales.

- MAPAS RASTER: un formato raster se define como una imagen de mapa que contiene toda la información de éste. Al ser digitalizado (formato .bmp: mapa de bits) los píxeles representan a unas coordenadas contiguas que hay que definir (calibrar). Para usarlos en CompeGPS hay que asegurarse que están calibrados, sino habrá que calibrarlos; vea función [Calibrar mapa a partir de una imagen](#).
- MAPAS VECTORIALES: mapas con una definición de manera precisa de todas las posiciones, longitudes y dimensiones de las entidades geográficas. Consisten normalmente en listas de coordenadas 2D (líneas) que delimitan regiones temáticas. La representación vectorial es la más adecuada para identificar objetos, que puedan ser individualizados en el terreno, donde se requiere precisión.

## 3. Descarga y escaneado de mapas

CompeGPS utiliza mapas procedentes de una descarga en Internet o bien de un escaneado de mapa:

1. DESCARGA DE INTERNET: CompeGPS contiene links directos para descargar mapas de Internet con formato público y gratuito. Los formatos descargados serán NIMA Orthomaps o Mr. SID. Para más información vea [Descarga de Mapas vía Internet](#).
2. ESCANEADO DE MAPA: La otra fuente de mapas que el usuario puede proporcionarse es el escaneado de mapas, cuya imagen podrá ser calibrada mediante la función [Calibrar mapa a partir de una imagen](#).

### 4.1.2 Calibración

El calibrado, es el posicionamiento del bitmap en el espacio global, es decir, situar el mapa en el mundo. Para ello debemos saber las coordenadas exactas de, como mínimo, 2 o 3 puntos del mapa. De este modo podremos acoplar la imagen del mapa bitmap al sistema de coordenadas para que la información del mapa coincida con el sistema de referencia del programa.

Todos los mapas utilizados en CompeGPS están obligados a llevar una calibración para ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones del GPS con los valores de coordenadas del mapa visualizado.

### 4.1.3 ¿Qué es el mapa índice?

El mapa índice es un mapa que usted elige y que le puede servir de referencia para trabajar con CompeGPS. El mapa índice debe ser uno que usted use frecuentemente y que le sirva para situarse bien en el territorio donde usted suele trabajar.

Este mapa se puede abrir con un solo clic por lo que es muy accesible en cualquier momento, facilitando y agilizando su orientación en sus operaciones con CompeGPS.

Vea [Abrir el mapa índice](#) para saber cómo se define y abre el mapa índice.

## 4.2 Operaciones con mapas

### [4.2.1 Abrir mapas](#)

### [4.2.2 Cerrar mapas](#)

### [4.2.3 Opciones de visualización de mapas](#)

#### 4.2.1 Abrir mapas

##### [4.2.1.1 Abrir mapa](#)

##### [4.2.1.2 Abrir mapa seleccionándolo por los límites.](#)

##### [4.2.1.3 Definir y abrir el Mapa Índice](#)

##### [4.2.1.4 Buscar mejor mapa aquí](#)

##### [4.2.1.5 Ver lista de mapas para este punto](#)

##### [4.2.1.6 Descargar de Internet un mapa para esta zona](#)

##### [4.2.1.7 Abrir un mapa desde una URL de Internet](#)

Dispone de varias opciones a la hora de abrir un mapa. Algunas de estas opciones (**Buscar mejor mapa aquí**, **Ver lista de mapas para este punto** y **Descargar de Internet un mapa para esta zona**) tienen en cuenta la zona dónde usted está trabajando (p.ej.: Dónde haya descargado un track) para orientar un poco su búsqueda de un mapa. Otras opciones (**abrir mapa**, **abrir el mapa índice** y **abrir un mapa desde una URL de Internet**) abren un mapa independientemente de que tenga algún otro elemento cargado.

Un modo fácil y práctico de abrir un mapa es hacerlo a partir de su marco, para hacer que los marcos de los mapas de que dispone en su ordenador aparezcan en pantalla debe tener esta opción activada. Vea [Configuración de mapas](#) y [Abrir mapa seleccionándolo por los límites.](#)

Recuerde que, por defecto, solamente puede tener dos mapas cargados al mismo tiempo. Puede cambiar este valor desde **Archivo > Opciones > Mapas**.


##### 4.2.1.1 Mapas compatibles

CompeGPS Land puede abrir mapas en multitud de formatos digitales: ECW, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG, MAP, SID, GEO, KAP, E00, JP2, MAPPOINT, SIGPAC, DBX, E00, SHP, DGN, MIF, TAB, DRG, APRS, WGOM, CWMS, SIGPAC, IMP, RMAP, MPV, MPVF, HMAP, DXF, DWG (los dos últimos requieren el plugin AutoCAD de CompeGPS). Si tiene mapas en cualquiera de estos formatos, puede abrirlos, o bien directamente, o utilizando la función de "Importar mapas".

A pesar de que los formatos de imagen como JPG o BMP son compatibles con CompeGPS, se recomienda no usar este tipo de mapas, ya que la gestión de archivos de imagen demasiado grandes hace relentizar los procesos del programa e incluso puede llegar a cerrar los mapas que tenga abiertos previamente. La solución es convertir estas imágenes de mapas con calibración a formato RMAP, el cual le permite trabajar sólo con la zona que está visualizando y así ahorrar memoria.

##### 4.2.1.2 Abrir mapa

1. Para abrir un mapa con esta herramienta realice una de estas dos operaciones:

- Clique el botón  (abrir mapa) de la barra de herramientas.
- Seleccione la opción del menú **Mapas > Abrir Mapa**.

2. Seleccione el mapa en la ventana y clique sobre el botón **Abrir**.

##### 4.2.1.3 Abrir mapa seleccionándolo por los límites.

Si tiene activada la opción **Ver marcos de los mapas** (**Archivo > Opciones > Mapas**) podrá ver los bordes de todos los mapas que tenga disponibles en su PC. Para abrir uno de estos mapas efectúe una de las siguientes operaciones:




- Haga **doble clic** en el borde del mapa que desee abrir.
- Pulse el **botón derecho** del ratón en el borde del mapa que desee abrir. Se abrirá un pequeño menú en el que tiene que seleccionar la opción **abrir este mapa "nombredelmapa"**.

► **Nota:** Recuerde que si no tiene ningún elemento abierto (track, waypoint, mapa, etc.) no aparecerá el dibujo de los límites de los mapas.

#### 4.2.1.4 Definir y abrir el Mapa Índice

Para facilitar la apertura directa de un mismo mapa, CompeGPS da la posibilidad de adjudicar un botón propio para su apertura directa. Usted podrá escoger el mapa deseado para la adjudicación del botón, consiguiendo maniobrabilidad y rapidez de trabajo.

Para definir y abrir un Mapa Índice siga esta operación:

1. Clique el desplegable del botón  (abrir mapa índice) de su barra de herramientas, para definir el mapa índice.
2. Clique **Definir un nuevo mapa índice** y seleccione el mapa deseado en la ventana.

Ahora tiene definido el mapa deseado como **Mapa Índice** y podrá abrirlo directamente clicando el botón  (abrir mapa índice).

#### 4.2.1.5 Buscar mejor mapa aquí

Con esta herramienta usted podrá abrir un mapa cuando ya tenga algún punto de referencia en pantalla (un track, waypoint, otro mapa, etc.). Vea [Configuración de carpetas de trabajo](#) o [Configuración de mapas](#) para definir el lugar donde CompeGPS buscará los mapas disponibles.

Para utilizar esta opción siga los siguientes pasos:

1. Abra la referencia (track, mapa, waypoint, etc.) que desee sobre la pantalla vacía (para más información vea [Abrir un Mapa](#) o [Abrir un Track](#)).
2. Clique, con el botón derecho del ratón, sobre el punto deseado donde quiera abrir el mapa; puede ser en el mismo track, en el mapa o bien en la pantalla vacía.
3. En la ventana abierta clique la función **Buscar mejor mapa aquí**.

Automáticamente el programa le abrirá el mapa con más resolución que tenga, para ese punto en concreto.

► **Nota:** Clicando con el botón derecho del ratón sobre el mapa tendrá la opción de **Ver marcos de los mapas** en [Menú contextual del mapa](#). Clicando esta opción tendrá la posibilidad de ver en su pantalla los recuadros de los mapas que usted tiene almacenados en su ordenador y abrirlos mediante el botón derecho o doble clic izquierdo en el marco.

#### 4.2.1.6 Buscar

Esta herramienta es parecida a la anterior pero, en lugar de abrir directamente el mapa de más resolución, le ofrece la posibilidad de elegir el mapa de entre los que tenga usted disponibles en su archivo de mapas. Vea [Configuración de carpetas de trabajo](#) o [Configuración de mapas](#) para definir el lugar donde CompeGPS buscará los mapas disponibles.

Para ver abrir un mapa de esta forma siga los siguientes pasos:


- Abra la referencia (track, mapa, waypoint, etc. ) que desee sobre la pantalla vacía, vea [Abrir un Mapa](#) o [Abrir un Track](#).
- Clique, con el botón derecho del ratón, el punto deseado donde quiere el mapa; puede ser en el mismo track, en el mapa o bien en la pantalla vacía.
- En la ventana abierta clique la función **Buscar**.

El programa le mostrará todos los mapas cargados para el punto escogido. Para más información sobre la función **Buscar**, consulte la sección [Menú contextual del mapa](#).

► **Nota:** clicando con el botón derecho del ratón sobre la pantalla tendrá la opción de **Ver marcos de los mapas** (vea [Menú contextual del mapa](#)). Clicando esta opción tendrá la posibilidad de ver en su pantalla los recuadros de los mapas que usted tiene disponibles.

#### 4.2.1.7 Descargar de Internet un mapa para esta zona

Con esta opción usted podrá buscar en la red un mapa que se ajuste a la zona en la que esté trabajando. Para hacerlo siga las instrucciones siguientes:

- Abra la referencia (track, mapa, waypoint, etc. ) que desee sobre la pantalla vacía, vea [Abrir un Mapa](#) o [Abrir un Track](#).
- Pulse el botón  de la barra de herramientas. También puede hacer esto abriendo la pestaña **mapas** del menú principal y seleccione la opción **Descargar de Internet un mapa para esta zona**.

Se abrirá una ventana que le mostrará una serie de enlaces (ordenados por proveedor, resolución, del mapa, tipo de mapa, ubicación geográfica, etc.) sobre los cuales debe clicar para adquirir el producto (recuerde que debe tener una conexión a Internet para que funcione esta herramienta).

► **Nota:** Fíjese en que algunos enlaces son del tipo **comprar** y otros del tipo **abrir**. En los primeros, los mapas a descargar son de pago: Fíjese en la columna **Precio** de la ventana para informarse sobre el coste. En los segundos, los mapas suministrados son gratuitos.

- Clique sobre el enlace que desee. Las opciones de la pantalla a la cual accederá variaran en función de si el mapa es gratuito o no. En el primer caso podrá iniciar la descarga clicando sobre el enlace **abrir** o ir a la web del proveedor clicando sobre **visitar web del fabricante**. En el segundo, podrá adquirir el mapa siguiendo el enlace **comprar**. Podrá, igualmente, **visitar web del fabricante**, en algunos casos (España Topo y TeleAtlas) podrá descargar una DEMO del mapa clicando sobre **descargar DEMO** (se descargará un fragmento de la totalidad del mapa) y, clicando sobre **ver más**, accederá a una galería de imágenes donde podrá previsualizar el mapa en distintas condiciones de uso y en combinación con otros tipos de mapas.

Vea el apartado [Formatos de mapas de internet](#) para informarse sobre los tipos de mapas descargables.

#### 4.2.1.8 Abrir un mapa desde una URL de Internet

Si usted sabe de una dirección URL donde se encuentre un mapa que le interese puede descargarlo directamente con esta opción. Para hacerlo siga estos pasos:

- Vaya a **Mapas > Descargar mapa desde una URL de Internet** en el menú principal. Se abrirá una ventana.
- Introduzca la dirección URL del sitio dónde se encuentra el mapa.

- Pulse **aceptar** y el mapa se cargará automáticamente.

► **Nota:** Las URL que contienen mapas generalmente empiezan con `ecwp://` en lugar de `http://`. Introduciendo estas siglas en un buscador de Internet (p.ej. Google o AltaVista) puede encontrar multitud de mapas, aunque deberá tener paciencia para encontrar lo que busca.


Otro modo de encontrar URLs es visitar la página de CompeGPS ([www.compegps.com/](http://www.compegps.com/)).

#### 4.2.2 Cerrar mapas

Hay varias maneras de cerrar un mapa o los mapas que están abiertos.

Para cerrar solamente el mapa deseado:

Es posible cerrar el mapa deseado mediante:

- **Menú contextual**, realizando las siguientes operaciones:
  1. Clique con el botón derecho del ratón sobre el mapa que usted quiere cerrar.
  2. Seleccione la opción **Cerrar mapa** del menú contextual.
- **Lista de Mapas**, mediante los siguientes pasos:
  1. Abra la ventana **lista de mapas** seleccionando **Mapas > Lista de mapas cargados**.
  2. Seleccione el mapa que quiera cerrar y pulse el botón **Cerrar mapa**. El mapa se cerrará de inmediato.
  3. Si no quiere efectuar ninguna otra operación cierre la ventana pulsando la cruz de la esquina superior derecha.
- **Árbol de datos**, siguiendo los pasos:
  3. Clique sobre el botón  en la barra de herramientas.
  4. Abra el desplegable **Mapas**.
  5. Clique con el botón derecho del ratón sobre el mapa que desee cerrar. Seleccione la opción **Cerrar Mapa** del menú contextual.

Para cerrar todos los mapas cargados en la pantalla:

1. Seleccione la opción **Mapas** del menú.
2. Clique **Cerrar Mapas** para cerrar todos los mapas cargados en la pantalla.












Para cerrar el mapa junto a todos los otros contenidos cargados en la pantalla (otros mapas, tracks, rutas, waypoints y relieves):




1. Seleccione la opción **Archivo** de su menú.
2. Clique **Cerrar todo** para cerrar todos los contenidos cargados en la pantalla.

### 4.2.3 Opciones de visualización de mapas

Las principales opciones de visualización de mapas se presentan predeterminadas en su barra de herramientas:

Clique el botón para usar la función:

- **Zoom 100%** : Gradúa el zoom para que el mapa tenga su resolución inicial.
- **Desplazamiento** : Permite desplazar el mapa por la pantalla de visualización. Para hacerlo, después de seleccionar la herramienta en la barra de botones, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre cualquier punto del mapa y desplácelo a su gusto.  
  
▶ **Nota:** cuando no tenga seleccionada ninguna herramienta y pulse en cualquier lugar del mapa se activará esta herramienta de desplazamiento.
- **Zoom ventana** : Permite hacer una ventana de zoom con la distancia que usted quiera. Seleccione esta herramienta y, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón dibuje un recuadro sobre la zona del mapa de la que desee tener un zoom. Al soltar el botón se acercará a la zona seleccionada de manera que ocupe la mayor parte de la pantalla.
- **Activar modo Selección** : Permite crear un rectángulo (manteniendo pulsado el botón izquierdo y arrastrando) y seleccionar los elementos o zonas que contenga.
- **Zoom Fuera** : Permite hacer un zoom negativo para alejar la visualización de los datos cargados en la pantalla. Mediante la rueda del ratón también puede aumentar o reducir el zoom.
- **Zoom Dentro** : Permite hacer un zoom para acercar la visualización de los datos cargados en la pantalla. Mediante la rueda del ratón también puede aumentar o reducir el zoom.
- **Ver Todo** : Clicando al botón se centrarán en la pantalla (de manera que estén visibles todos a la vez) los datos cargados (tracks, waypoints y mapas). Clicando el desplegable lateral del icono podrá determinar qué datos quiere centrar (tracks, waypoints, mapas). Esta función resulta muy útil cuando no encuentra la localización de los datos cargados.
- **Escala del mapa** : Permite escoger el aumento o reducción de la escala en porcentaje. Para hacerlo clique encima del icono y seleccione, en la persiana que se abrirá, uno de los porcentajes predeterminados o genere uno a su medida seleccionando la opción **otro zoom en %**. También puede introducir **otra escala en metros por píxel**, de manera que el número que introduzca representará los metros de terreno que contiene cada píxel.
- **Vista en miniatura** : Al activar esta herramienta se abrirá la ventana de vista en miniatura, dónde hay una vista general en la que aparecen todos los elementos abiertos (mapas, tracks, waypoints...). Además aparecerá un recuadro rojo que representa la zona que tiene enfocada en la ventana general. Esta vista es muy útil para situarse cuando se está trabajando con zooms.
- **Ventana de zoom** : Seleccione esta herramienta para tener un zoom (2X) instantáneo, visible en la ventanilla que se abrirá, sobre la zona por la que desplace el puntero.
- **Cuadrícula de proyección** : Con esta opción activada verá, superpuesta a los elementos que tenga guardados, la cuadrícula de proyección que tenga establecida por defecto.

- **Cuadrícula de grados** : Si tiene este botón seleccionado verá las líneas de latitud y longitud (meridianos y paralelos).
- **Medir distancia** : Esta herramienta le permite calcular, con precisión, la distancia entre dos puntos cualesquiera. Para hacerlo seleccione la herramienta, haga  **clic izquierdo** para seleccionar el punto de origen y mueva el cursor hasta el segundo punto. Mientras mueve el cursor aparecerá una ventanilla al lado del cursor que ya le permitirá ver la distancia hasta el **punto de origen**. Si quiere fijar esta distancia en pantalla para liberar el puntero pulse de nuevo el botón izquierdo del ratón en el segundo punto. Además de la distancia, también se le mostrará la **demora**, es decir, la desviación, en grados del norte. Clique otra vez en el icono **Medir distancia** para eliminar del mapa el trazo dibujado.
- **Rotar mapa** : Con esta herramienta puede orientar el mapa como más le convenga, es decir, situar el norte en otra dirección. Para hacerlo seleccione la herramienta e introduzca los grados que desee inclinar el mapa.
  - ▶ **Nota:** Esta última opción no está disponible por defecto en la barra de botones. Para ponerla vea el apartado [configuración de teclas y botones](#). Sí puede acceder a ella desde el **menú ver**.
- **Transparencias:** Esta opción permite graduar la transparencia de un mapa respecto a otro mapa subyacente. Cuanta más transparencia (más abajo la **barra reguladora**) más se verá el mapa de debajo y menos el de arriba. El movimiento de la barra tiene efecto inmediato en la transparencia de manera que podrá ver el efecto conseguido y regularlo a su conveniencia. Cuando lo haya hecho pulse **aceptar** y el nivel de transparencia quedará fijado.
  - ▶ **Nota:** Esta opción no está disponible por defecto en la barra de botones. Para ponerla vea el apartado [configuración de teclas y botones](#). Sí puede acceder a ella a través del menú contextual del mapa (clic derecho sobre el mapa).
- **Traer al frente/ Enviar atrás:** Con traer al frente se pone en primer plano el mapa seleccionado, que antes quedaba tapado parcial o totalmente por otro mapa. Enviar atrás tiene la función opuesta.
  - ▶ **Nota:** Esta función no está disponible en la barra de botones. Para utilizarla puede hacerlo a través del menú contextual del mapa (dentro del apartado **Multimapas, avanzado...**) o bien a través de la ventana **Lista de mapas en memoria**. (Vea [Lista de mapas abiertos](#))

## 4.3 Operaciones avanzadas

### [4.3.1 Calibrar e importar mapas](#)

#### [4.3.2 Mapas por internet](#)

#### [4.3.3 Unir mapas](#)

### 4.3.1 Calibrar e Importar mapas

#### [4.3.1.1 Calibrar mapa a partir de una imagen](#)

#### [4.3.1.2 Revisar Calibración](#)

#### [4.3.1.3 Importar Mapas](#)

El calibrado, es el posicionamiento del bitmap en el espacio global, es decir, situar geográficamente el mapa en el mundo. Para ello debemos saber las coordenadas exactas de, como mínimo, 2 o 3 puntos del mapa. De este modo, podremos acoplar la imagen del mapa bitmap al sistema de coordenadas para que la información del mapa coincida con el sistema de referencia del programa.

Todos los mapas utilizados en CompeGPS deben llevar una calibración que permita hacer este ajuste y hacer equivalentes, con la mayor exactitud posible, los datos del programa, el GPS y el mapa visualizado.

Diferentes mapas tendrán diferentes necesidades de calibración dependiendo del modo cómo los haya conseguido:

- Los mapas descargados de Internet a través de CompeGPS (formatos Orthomap y Mr.Sid) vienen ya calibrados.
- Los mapas escaneados (imágenes de mapas) por usted mismo deberán ser calibrados mediante la función **Calibrar mapas a partir de un bitmap**. Vea Calibrar mapa a partir de una imagen.
- Si en un mapa ya calibrado aparecen errores como desajustes entre waypoints o tracks y la información del mapa, probablemente deba **Revisar la calibración** de su mapa. Vea [Revisar calibración](#).
- Hay mapas de otros fabricantes a los que les faltan diferentes informaciones necesarias de su calibración. En estos casos deberá utilizar la opción de **Importar mapas**. Vea [Importar mapa](#).

#### 4.3.1.1 Calibrar mapa a partir de una imagen

CompeGPS permite utilizar una imagen o bitmap como un mapa. Así, puede utilizar mapas escaneados a partir de mapas de papel para complementar sus mapas descargados en Internet.

El proceso de escaneado de mapas puede ser un poco largo y engorroso ya que requiere el escaneado del mapa que, por su tamaño, a menudo deberá hacerse por partes o en tiendas especializadas de copistería. Así pues, le recomendamos que, si es posible, obtenga sus mapas por Internet o a través de los CDs de mapas de CompeGPS.

Una vez tenga la imagen digitalizada necesitará calibrarla para poder utilizarla en CompeGPS. Para hacerlo necesitará saber las coordenadas exactas de, al menos, 2 o 3 puntos del mapa (utilice la rejilla de coordenadas del mapa).

Para calibrar el mapa siga las siguientes instrucciones:

1. Primero necesita el mapa que quiere calibrar en formato de bitmap. CompeGPS permite trabajar con los siguientes formatos: **JPG, PNG y BMP**.
2. Seleccione la opción de menú **Mapas > Calibrar mapa a partir de Imagen**. Se abrirá una ventana de diálogo.
3. Seleccione el mapa que desee calibrar y clique sobre el botón **Abrir**.

CompeGPS abre el archivo y lo muestra en la ventana principal. Puede hacer zoom, scrolls, etc. del mapa, pero al no estar aún calibrado no podrá realizar más que estas funciones.

En la parte inferior se ha abierto una nueva sección con cuatro etiquetas. Cada etiqueta se tiene que rellenar con la información real del mapa que ha abierto.

4. En la primera etiqueta, inserte los datos de la **proyección** y **datum**, y clique sobre el botón **Siguiente**.

► **Nota:** Proyección y datum son datos que todos los mapas de papel contienen, generalmente en forma de leyenda. Si, por el motivo que sea, desconociera la proyección verdadera del mapa, seleccione **automático**. El programa calibrará el mapa con la proyección U.T.M. más adecuada para el mapa, al ser ésta una de las más generalizadas.

5. Clique **Siguiente** o **Marcos** y seleccione la zona del mapa que desea que se muestre en caso de que haya más de un mapa cargado. Esta operación sirve para ajustar el marco del mapa de la mejor forma para trabajar conjuntamente con más de un mapa. En general, esta función se utiliza

para eliminar el marco que envuelve el mapa y poder juntar mapas de manera que encajen perfectamente. Vea [unir mapas](#) para una explicación más detallada.

6. Clique **Siguiente** o **Punto 1** y rellene las coordenadas del punto, zona y proyección:

- **X, Y:** clique en el primer punto del mapa que desea que sea punto de calibración 1. Así establecerá las coordenadas de la imagen (datos en píxeles).
- **Tipo de coordenadas:** Seleccione el tipo de coordenadas en qué viene expresado su punto e introdúzcalo (**x y, Lat/Long**, etc.).

► **Nota:** Si el mapa dispone de rejilla, es recomendable situar los puntos de calibración sobre los puntos de intersección de la misma. De esta forma, le será más fácil determinar el valor numérico en coordenadas de los puntos de calibración (la rejilla coincide con valores exactos de coordenadas)

Si introduce el punto en una proyección diferente de la que ha seleccionado para el mapa (en la primera etiqueta), las coordenadas introducidas se convertirán automáticamente a la proyección seleccionada para el mapa en cuanto cambie de etiqueta.

Tiene la posibilidad de mover de sitio un punto, visualizar el punto deseado en el mapa (centrarlo en pantalla), eliminar un punto o usar un waypoint como punto de calibración, mediante las funciones de la ventana.

7. Clique en **Siguiente** o en la etiqueta **punto 2** para rellenar, del mismo modo, la información necesaria para este punto.

Recomendamos usar un mínimo de tres puntos de calibración para conseguir un calibrado preciso. Para introducir un **tercer punto** clique en **Dar punto adicional** y aparecerá una nueva etiqueta **Punto 3** que deberá rellenar del mismo modo. Puede introducir tantos puntos como desee aunque sólo son necesarios 3.

Si decidiera utilizar únicamente dos puntos, sitúe uno de ellos cerca de una esquina y el otro en la esquina opuesta de manera que tracen una diagonal sobre el mapa.

► **Nota:** Cuanto mayor sea el territorio que cubra el mapa, mayor es el número de puntos adicionales que es recomendable introducir, para evitar distorsión de proyección – de una superficie bidimensional sobre una superficie elipsoidal 3D –. Cuanto mayor es el territorio, más evidente se hace la curvatura terrestre.

8. Finalmente deberá guardar el mapa calibrado en el directorio predeterminado, en formato **.IMP**, dándole el nombre que desee o manteniendo el original y clicando sobre el botón **Guardar**.

► **Nota:** Un sistema bastante efectivo para determinar si la calibración realizada es la correcta es hacer coincidir la rejilla del mapa-imagen con la rejilla de virtual de CompeGPS (vea **Cuadrículas** en [Configuración de vista 2D](#)).

#### 4.3.1.2 Revisar Calibración

Si al sobreponer un track, ruta o waypoint sobre un mapa calibrado, no obtiene un ajuste correcto entre ambos, lo más seguro es que tenga errores de calibración en su mapa.

Utilice la función de revisar la calibración para solventar los errores:

1. Abra el mapa que desea revisar.

2. Seleccione la opción de menú **Mapas > Revisar la calibración del mapa** o bien seleccione **Revisar la calibración del mapa** del apartado **Edición** del menú contextual del mapa.

Se abrirá la ventana de calibración. En ella verifique que todos los datos son correctos (proyección, datum, puntos...) o introduzca nuevos puntos calibración en lugar de los antiguos (añadir puntos nuevos sin modificar los antiguos servirá de poco si estos últimos son incorrectos).

Si no dispone de los datos de proyección establezca el **Automático**, cuyas características son las más adecuadas para casi todos los mapas. Vea la sección [Calibrar mapa a partir de un bitmap](#) para una descripción detallada del proceso de calibración.

#### 4.3.1.3 Importar Mapas

Esta función permite importar mapas de otros fabricantes que no están suficientemente bien calibrados, al no disponer de la información correcta de datums y/o proyección.

Si usted quiere importar mapas y corregir sus errores, sigue la operación:

1. Seleccione la opción de menú **Mapas > Importar Mapas**.
2. En la ventana, seleccione el dibujo del mapa que desea abrir. CompeGPS permite abrir los siguientes formatos:
  - **Mapas Raster:**
    - **DRG** con extensiones: .bmp, .tif, .jpg, .tiff, .jgw
    - **Sid** con extensión: .sid
    - **ECW** con extensión: .ecw
    - **APRS** con extensión: .gij, .bmp, .inf
  - **Mapas vectoriales Autocad:** .dxf, .dwg.
  - **Mapas vectoriales ArcView:** .e00, .shp
  - **Mapas vectoriales Microstation:** .dgn
  - **Mapinfo:** .mif, .tab
3. Una vez abierto el mapa, le aparecerá la ventana de corrección de datos dónde podrá ver los datos de qué dispone el mapa (representados como cuatro puntos que pueden orientarle a la hora de asignar la proyección para el mapa) en la parte superior derecha de la ventana.
4. En esta ventana de corrección de datos puede realizar las siguientes operaciones:
  - **Seleccionar proyección:** Elija el tipo de proyección que crea que corresponde a este mapa.
  - **Seleccionar datum:** Elija el datum probable del mapa.
  - **Zona y hemisferio:** Seleccione la zona UTM y si se trata de hemisferio norte o sur.

Estas opciones aparecerán si la proyección seleccionada es UTM. En función del tipo de proyección que corresponda al mapa es posible que tenga que cumplimentar otro tipo de datos o ninguno.



- **Opciones avanzadas de unidades:** Pulsando aquí se abrirá una ventana desde donde puede seleccionar las unidades que desee e introducir una desviación de la localización del mapa en los ejes X, Y y Z.
- En la parte inferior de la ventana se le realizarán las siguientes preguntas:
  - **¿Quiere importar todos los mapas de la carpeta?** : Seleccionando esta opción se importarán los mapas que estén en la misma carpeta que el importado, aplicándoles los mismos ajustes. Esto le puede ahorrar mucho trabajo si todos estos mapas requieren las mismas correcciones.
  - **¿Quiere guardar todos los mapas de la carpeta en el mismo archivo?:** Esta opción aparece al trabajar con mapas vectoriales y le permite unir en un archivo la información de varios mapas de la carpeta de procedencia.
  - **¿Poner cada archivo en una capa diferente?:** En el caso de haber seleccionado la opción anterior, también podrá decidir si quiere que cada uno de los mapas importados forme una capa distinta del mapa vectorial.
- 4. Una vez corregido clique sobre el botón **Aceptar** y guárdelo con un nuevo nombre en la carpeta: **compegps\mapas**
- 5. Finalmente aparecerá el mapa reajustado en CompeGPS.

## 4.3.2 Mapas por Internet

### 4.3.2.1 Descarga de Mapas vía Internet

### 4.3.2.2 Formatos de mapas de Internet

#### 4.3.2.1 Descarga de Mapas vía Internet


CompeGPS da la posibilidad de descargar mapas de formato público y gratuito de Internet, con los que trabajar en las visualizaciones, vea [Formatos de mapas de Internet](#) para sus características.

Para descargar mapas de Internet vea la sección [Descargar de Internet un mapa para esta zona](#) o [Abrir un mapa desde una URL de internet](#).


#### 4.3.2.2 Formatos de mapas de Internet

Puede encontrar varios tipos de mapas en Internet, cada uno con sus características. Los dos tipos de mapas más extendidos y descargados de Internet son los NIMA Orthomaps y los Mr. Sid, ambos de tipo **raster**.

Los mapas Nima Orthomaps son en blanco y negro y tienen una resolución de 10m / píxel.



Los mapas digitales Mr.Sid son mapas de todo el mundo hechos por la N.A.S.A. mediante satélite. Tienen una resolución de 30m / píxel y te los puede descargar automáticamente desde CompeGPS o desde la página Web <https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid>.



A través de los links que le proporciona CompeGPS podrá descargar también los siguientes tipos de mapas:

- **V-maps:** Mapas **vectoriales** urbanos con gran nivel de detalle elaborados por la prestigiosa compañía [TeleAtlas](#) y adaptados especialmente para CompeGPS.
- **Mapas TOPO:** Mapas topográficos con una gran variedad de información útil (caminos, curvas de nivel, picos, puntos de interés, etc.). Se trata de mapas de tipo **raster RMAP**, exceptuando España TOPO, que es de tipo vectorial.
- **MPV:** Mapas **vectoriales** basados en la DCW (Digital Chart of the World), el único mapa vectorial gratuito del mundo.
- **Relieves:** Mapas con información de alturas elaborados por la NASA y la NIMA (vea [Descargar Relieves 3D](#) para más información).

### 4.3.3 Unir mapas

Esta función permite unir varios mapas en uno solo. CompeGPS realizará automáticamente un equilibrio de escalas y de proyección para el nuevo mapa unido, así que no tendrá que calibrarlo.

Preparación de mapas y unión:

1. Abra los mapas que desee unir.
  - Determine, en la escala del mapa de su barra de herramientas, una escala del 100% para conseguir la máxima calidad visual del nuevo mapa. Si la escala a la que visualiza el mapa es inferior al 100% el nuevo mapa fruto de la unión estará menos detallado que el original y al hacer zoom visualizará menos detalles.
3. Seleccione la opción de menú **Mapas > Unir Mapas**.

Automáticamente le saldrá una ventana de datos del mapa unido. Se le informará del tamaño en píxeles, de la escala que CompeGPS usará para generar el mapa y de la proyección utilizada.

4. Clique **Sí** si desea proceder a la unión de los mapas. Aparecerá la ventana de selección de nombre del archivo.
5. En la ventana abierta de **Seleccionar nombre para el archivo bitmap** recomendamos grabar el mapa como archivo **.ECW**, cuyas características permiten guardar el dibujo y la calibración en un solo archivo.

Si desea grabar el nuevo mapa en dos archivos separados (dibujo y calibrado) grábelo como archivo de imagen en la ventana **Seleccionar nombre para el archivo bitmap**, y a continuación, en la ventana aparecida de **Introducir nombre del mapa**, grábelo como archivo de mapa **.IMP** pero con el mismo nombre que el archivo de imagen (bitmap).

6. Una vez grabado el nuevo mapa podrá visualizar el resultado final.

Es recomendable que los mapas a unir no tengan marco (franja de anchura variable que resigue el perímetro del mapa) ya que este podría perjudicar la continuidad entre los diferentes mapas.

Para ajustar los marcos de los mapas utilice la herramienta de **ajuste de marcos** que se encuentra en el menú de calibrado. Siga las siguientes instrucciones:

1. Abra el mapa al que quiera ajustar el marco.
2. Abra la ventana de calibración seleccionando la opción **Revisar la calibración del mapa** del apartado **Edición** del menú contextual o bien seleccionando **Mapas > Revisar la calibración del mapa**.
3. Seleccione la etiqueta **Marcos** y pulse **Modificar marcos de mapa**. Se abrirá la herramienta de ajuste de marcos.
4. El mapa aparecerá rodeado por una línea roja con puntos grises. Pulse con el botón izquierdo sobre uno de los puntos grises para moverlo y así ajustar el marco de manera que encuentre adecuada.
5. Una vez esté a su gusto pulse **Guardar**. Si desea guardar una copia del mapa original (recomendado), dele un nombre diferente al nuevo mapa. Pulse **Guardar** y la operación habrá finalizado.

► **Nota:** En sucesivos ajustes de los marcos del mapa no podrá destapar zonas que haya recortado en ajustes anteriores por lo que es recomendable ir con cuidado con estos ajustes y guardar una copia del mapa original.

## 4.4 Mapas vectoriales

### [4.4.1 Introducción](#)

### [4.4.2 Creación de mapas vectoriales](#)

### [4.4.3 Edición de mapas vectoriales](#)

### [4.4.4 Propiedades de las capas](#)

#### 4.4.1 Introducción

CompeGPS permite la visualización, edición y creación de mapas vectoriales, mapas con una definición precisa de todas las posiciones, longitudes y dimensiones de las entidades geográficas. Consisten normalmente en listas de coordenadas 2D (líneas) que delimitan regiones temáticas. La representación vectorial es la más adecuada para identificar objetos, que puedan ser individualizados en el terreno, donde se requiere precisión.



#### 4.4.2 Creación de mapas vectoriales



Para crear un nuevo mapa vectorial siga las siguientes instrucciones:

1. Abra la **barra de edición de mapas vectoriales** (editor vectorial) seleccionando la opción del menú principal **Mapas > Crear nuevo mapa vectorial** e introduciendo el nombre que desee para el nuevo mapa.

► **Nota:** En caso de que no tenga ningún tipo de dato cargado (mapas, relieves, waypoints, etc.) esta opción no estará disponible. Cargue cualquier punto de referencia para habilitarla.

2. Puede **crear polígonos o polilíneas**. En ambos casos tiene dos opciones para empezar a hacerlo:

- Pulsar el botón  (polígono) o  (polilínea). Pulse con el botón izquierdo del ratón el punto donde quiera empezar a dibujar el polígono o línea. Se creará el primer punto, siga creando puntos hasta conseguir el dibujo deseado.

- Haga clic con el **botón derecho** del ratón en el punto donde quiera iniciar el dibujo, elija  **Crear polígono** o  **Crear polilínea** según el caso y se creará automáticamente el primer punto. Añada los siguientes puntos pulsando donde quiera crearlos con el botón izquierdo del ratón.

También puede crear líneas y polígonos dibujando “a mano alzada”. En este caso deberá, en primer lugar, crear al menos dos puntos de la línea usando el modo explicado anteriormente. Después seleccione la herramienta **Dibujar arrastrando con el ratón**, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el último punto de la línea y realice el dibujo que desee. Al soltar el botón del ratón se le preguntará si está conforme con el dibujo conseguido, para añadirlo a la línea.

Para ver más herramientas para el dibujo de líneas vea [Edición de mapas vectoriales](#).

3. Si ya está satisfecho con los elementos creados, cierre la barra de edición de mapas vectoriales (editor vectorial) y guarde el mapa abriendo el menú contextual del mapa sobre el nombre del mismo en el árbol de datos y seleccionando **Multimapas, avanzado... > Guardar como...** Puede darle un nuevo nombre al mapa o mantener el seleccionado al empezar la edición.





Para más información sobre cómo modificar un mapa vectorial vea [Edición de mapas vectoriales](#).

#### 4.4.3 Edición de mapas vectoriales

Con CompeGPS puede modificar polígonos o polilíneas que componen un mapa vectorial. Si lo que desea es crear tales elementos vea el apartado [Creación de mapas vectoriales](#).


Para abrir la barra de edición de mapas vectoriales (editor vectorial) abra el **menú contextual** (clic derecho) en el nombre del mapa en **árbol de datos** o en cualquier lugar del mapa y seleccione **Edición > Editar el Mapa Vectorial**.

Las herramientas disponibles para editar mapas vectoriales son:

- **Deshacer**  : Pulsando este botón, el último cambio que haya realizado en el mapa quedará anulado.
- **Rehacer**  : Este botón le permitirá rehacer aquellas acciones que haya anteriormente decidido deshacer con la herramienta **Deshacer**.
- **Insertar puntos intermedios**  : Esta herramienta detectará automáticamente los dos puntos de la línea más cercanos al puntero y le permitirá insertar un punto intermedio entre ellos. Para ello, cuando haya decidido el lugar donde insertará el punto, clique con el botón izquierdo para crear el nuevo punto.
- **Añadir puntos**  : con esta herramienta podrá añadir puntos a la línea partiendo del punto que usted desee. Para hacerlo seleccione el punto (clic izquierdo sobre él) y luego seleccione la herramienta **añadir puntos**. Ahora puede añadir un punto al inicio o final de la línea (si el punto seleccionado era uno de éstos) o un punto intermedio (si el punto seleccionado estaba dentro del recorrido del track).

Existe una **manera más rápida** de añadir puntos que consiste en, una vez seleccionado el punto desde el que va añadir, pulsar y **mantener pulsada la tecla Ctrl**. Mientras la mantenga pulsada podrá elegir el sitio donde se pone el nuevo punto. Una vez elegido pulse el botón izquierdo del ratón para fijarlo. Si quiere añadir más puntos continúe manteniendo pulsado **Ctrl** y opere de la misma forma.



► **Nota:** aunque la herramienta **añadir puntos**, al utilizarla en puntos dentro del recorrido de la línea, pueda ser parecida a la de **insertar puntos intermedios**, ésta última permite una menor versatilidad a la hora de elegir el punto intermedio ya que su función es la de refinar el curso de la línea.

- **Dibujar arrastrando con el ratón**  : Utilizando esta opción para editar la línea podrá añadir nuevos puntos como si estuviera dibujando a mano alzada. Para hacerlo seleccione primero el punto desde el que quiere empezar a añadir puntos y luego seleccione la herramienta.

Ahora presione el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado mientras dibuja los nuevos puntos.








Si los puntos que ha elegido para empezar son el primero o el último de la línea, los nuevos puntos alargarán estos dos tramos. Si los puntos elegidos son intermedios el recorrido que cree se ensamblará con el próximo punto de la línea.


► **Recomendación:** es más práctico editar el recorrido en el mismo sentido de su creación, es decir, desde el inicio hasta la llegada.

- **Crear nuevo polígono** : Esta función podrá usarla en la creación de un mapa vectorial. Creará una polilínea con la forma poligonal que cree usted mismo.
- **Crear nueva polilínea** : Aunque puede acceder a esta herramienta a través de la barra de botones, el modo más práctico es hacer clic derecho sobre el punto donde se desea iniciar una línea y seleccionar esta opción del menú contextual que se abrirá. En ese momento aparecerá una ventana donde debe introducir la información pertinente sobre la línea que va a crear.


A partir de aquí, debe crear la línea manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** haciendo clic izquierdo en los puntos donde quiera crear vértices de la línea.

También puede crear la línea usando la herramienta **Dibujar arrastrando con el ratón**. En tal caso deberá seleccionar esa herramienta y dibujar (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) a partir del punto inicial que habrá creado al seleccionar la herramienta **Nueva línea de nivel** en el menú contextual (puede mover ese punto arrastrándolo sin tener ninguna herramienta de dibujo seleccionada). Si ha seleccionado esta herramienta en la barra de botones podrá empezar en cualquier punto del mapa.

- **Eliminar polilínea** : Seleccione la línea que desee eliminar y pulse este botón para borrarla. También puede eliminar una línea pulsando el botón derecho sobre ésta y eligiendo la opción **Eliminar línea**.
- **Eliminar punto** : Seleccione el punto que desee eliminar y pulse este botón para borrarlo. Al hacerlo el dibujo de la línea se completará uniendo los dos puntos colindantes con una línea recta. También puede eliminar un punto pulsando el botón derecho del ratón sobre él y seleccionando **Eliminar punto**.
- **Propiedades polilínea** : Seleccione una línea de nivel, arista o río y pulse ese botón (en la barra de botones o en el menú contextual de la línea). Se abrirá una ventana desde donde puede elegir el tipo de línea que será y su altura. Para mover los puntos que componen la línea arrástrelos manteniendo el botón izquierdo sobre ellos.
- **Editar punto** : Seleccione el punto que quiera editar y pulse este botón (en la barra de botones o en el menú contextual de la línea). Se abrirá una ventana donde puede introducir toda la información que desee sobre ese punto.
- **Unir líneas** : Esta herramienta le servirá para unir dos polilíneas. El inicio de una y final de la otra deberán coincidir para que la herramienta fusione las líneas. Puede ayudarse de la herramienta **imán** para hacer que el final de una polilínea coincida con el punto de inicio de la polilínea a la cual desea unirla.
- **Activar/desactivar imán** : Con el imán activado, al cerrar una línea (terminar el punto de inicio), el encaje entre el primer y último punto se hará automáticamente, consiguiendo una unión perfecta.
- **Invertir** : Esta herramienta le permite invertir el sentido del recorrido de la polilínea seleccionada.

- **Cambiar la polilínea a la capa activa** : Los mapas vectoriales pueden estar formados por varias capas. Una ellas debe ser 'capa activa'. Esta herramienta desplaza la polilínea seleccionada a la capa activa, si no la había dibujado sobre ella.

► **Importante: Por defecto todo elemento que se crea de nuevo se crea en la capa activa.**

- **Crear información de red para routing** : Para utilizar esta opción deberá tener cargado un mapa vectorial. Esta opción le permitirá crear información de red, que posteriormente le servirá en el uso del Fast track.

Además de estas herramientas puede **mover cualquier punto** ya creado de la línea manteniendo pulsado el botón izquierdo sobre él, situándolo donde desee y soltando el botón para que se quede fijado.

#### 4.4.4 Propiedades de las capas

Los mapas vectoriales pueden estar formados por varias capas que representen diferente información. Puede consultar y modificar las propiedades de las capas desde la ventana de propiedades de la capa. Para acceder a ella pulse el botón derecho del ratón sobre la capa concreta en el árbol de datos y seleccione **Propiedades**.

En esta ventana puede recorrer las diferentes capas usando las pequeñas flechas de la esquina superior derecha. Las **propiedades** que aparecen en esta ventana son:

- **Nombre:** Este campo le servirá para introducir texto y darle un nombre a la capa seleccionada, o modificarlo, si ya lo tenía.
- **Tipo:** En este campo podrá introducir un valor numérico.
- **Activado:** En modo activado se mostrará el mapa vectorial que tiene cargado. En modo desactivado no se mostrará aunque podrá editar el resto de campos igualmente.
- **Color:** Seleccionando un color para la capa, estará definiendo el color de los elementos (polilíneas y polígonos) que cree en esa capa. Esto le permitirá distinguir los elementos pertenecientes a distintas capas, si les ha dado distinto color.
- **Color del relleno:** El color de relleno le servirá para dar color al contenido de la polilínea o polígono. Así, mientras en **color**, está seleccionando el color del contorno, en **color de relleno** está dando color al contenido del elemento (polilínea o polígono).
  - **Nota:** Sólo tendrán color de relleno aquellas polilíneas que sean del tipo doble (consulte **Tipo de línea** en esta misma sección). Si son del tipo simple, las polilíneas tendrán el color seleccionado en **color**.
- **Zoom cercano y zoom lejano:** Estas dos herramientas le permiten acercar o alejar el mapa hasta sus límites, tanto de cercanía como de lejanía. Las características del zoom muestran cual es la escala máxima y mínima a la que puede visualizar el mapa.
- **Grosor del píxel y grosor real:** El primer campo le permitirá seleccionar el grosor de la polilínea introduciendo un valor de anchura en píxels. El segundo le permitirá introducir un valor en metros para el ancho de la polilínea. Ambos valores afectarán al grosor de la polilínea.
- **Textura del relleno:** Le permite seleccionar un tipo de textura (sólida, líneas verticales, líneas horizontales, líneas en diagonal, etc.)

- **Icono:** Le permite identificar la capa con una imagen determinada. Tiene una amplia lista de iconos entre los cuales elegir y asignar a sus capas.
- **Tipo de línea:** Puede elegir el grosor de las líneas.
- **Transparencias:** Haciendo doble clic aquí puede graduar la opacidad de esa capa.
- **Apto para routing:** Para usar esta función deberá trabajar sobre mapas vectoriales que dispongan de información de red. Puede elegir si la capa es apta para hacer alguna ruta y de qué tipo será esa ruta (ferry, paseo a pie, carretera, calle, etc).
- **Número de entidades:** Almacena el número de polígonos y polilíneas que forman la capa.
- **Ver nombre:** Muestra el nombre de la capa.
- **Altura:** Guarda información sobre la altura de los elementos de la capa.

Todas estas propiedades son **editables** haciendo doble clic sobre ellas.

► **Nota:** Este mismo menú de propiedades aparecerá cuando desee **Crear una nueva capa** (menú contextual de capas, clicando con el botón derecho del ratón), para que pueda definir los parámetros correspondientes desde un principio.

#### 4.5 Lista de mapas abiertos

La función **Lista de mapas abiertos** le permite ver todos los mapas que usted tiene cargados en la pantalla y así obtener información de sus nombres, escalas, prioridad de calibración y memoria usada.

Además tiene la posibilidad de abrir otro mapa, cerrar el seleccionado, guardar el mapa en formato ecw, visualizar las propiedades del mapa seleccionado o enviarlo al CompePocket.

Realice la siguiente operación para ver la lista de mapas cargados:

- Seleccione la opción del menú **Mapas > Lista de mapas cargados**.

Aparecerá automáticamente la ventana de Lista de mapas cargados.

Dentro de la ventana usted podrá:

- **Abrir mapa:** Abrir otro mapa de su archivo de mapas.
- **Cerrar mapa:** Cerrar unos de los mapas cargados en su pantalla, después de seleccionarlo en la lista.
- **Propiedades del mapa:** Visualizar las propiedades del mapa seleccionado en la lista.
- **Establecer como primario:** Seleccionando un mapa como primario, el resto de mapas de adaptarán a él en caso de conflicto entre calibrados (sólo afecta en mapas muy grandes o muy alejados).

► **Nota:** Al abrir un nuevo mapa, éste se establecerá como primario automáticamente.



- **Enviar mapa a CompeGPS Pocket:** Envía el mapa al programa CompeGPS Pocket.
- **Ayuda:** Clique aquí para acceder al manual de CompeGPS.

Si selecciona un mapa de la lista y pulsa **flecha hacia arriba**, este mapa subirá una posición respecto a los demás mapas, superponiéndose a los mapas que queden por debajo en la lista. Así pues, el mapa que esté mas arriba no será tapado por ningún otro.

La **flecha hacia abajo** tiene la función inversa.

#### 4.6 Propiedades del mapa

Para ver la ventana de propiedades de un mapa realice una de las siguientes operaciones:

- Seleccione la opción del menú **Mapas > Propiedades del Mapa**. De este modo se visualizarán las propiedades del último mapa cargado. Para ver propiedades otros mapas que tenga cargados pulse las flechas de la parte superior derecha de la ventana. Los números entre estas flechas indican el número de mapas abiertos.
- Abra el **menú contextual** del mapa (clic derecho en cualquier lugar del mapa) y seleccione la opción **Propiedades del mapa**. Se abrirá la ventana de propiedades del mapa donde ha abierto el menú contextual. Para ver las propiedades de otros mapas que tenga cargados pulse las flechas de la parte superior derecha.
- Seleccione la opción del menú **Mapas > Lista de mapas cargados** para abrir la ventana de lista de mapas cargados. Seleccione el mapa cuyas propiedades quiera ver y clique sobre el botón **Propiedades del Mapa**.

Las propiedades que aparecerán en esta ventana son las siguientes:

- **Nombre del mapa:** Localización del archivo y su nombre.
- **Tipo de mapa:** Raster o vectorial (vea [¿Qué es un mapa?](#))
- **Escala:** Metros de terreno contenidos en cada píxel del mapa.
- **Es primario:** Indica si, en caso de conflicto, los demás mapas se adaptarán a éste.
- **Proyección:** Indica la proyección con la que ha sido calibrado ese mapa.
- **Extensión del mapa:** Anchura X altura de la zona representada por el mapa.
- **Datum original:** Datum en que fue calibrado el mapa.
- **Memoria usada:** Memoria RAM que ocupa el mapa descomprimido. Algunos mapas (ej.: ecw o sid) utilizan un sistema de acceso a la memoria variable, por lo que no se puede calcular una cantidad fija de memoria. En estos casos aparecerá un valor de 0.0, aunque sí habrá memoria ocupada.
- **Nombre del bitmap:** Nombre de la imagen de la cual procede el mapa.
- **Tamaño del bitmap:** Tamaño de la imagen de la cual procede el mapa.
- **Bits de color:** Calidad del color del mapa.
- **Número de puntos de calibración:** Puntos que se han usado para calibrar el mapa.
- **Ángulo respecto a su proyección:** Indica el ángulo en el que se sitúa el mapa respecto a la proyección con la que fue calibrado.

- **Color transparente:** Elige el color que quiere que aparezca invisible.
- **Tolerancia del color transparente:** Valor numérico que hace referencia al grado de transparencia del color arriba elegido.
- **Zoom lejano y zoom cercano:** Estas dos herramientas le permiten acercar o alejar el mapa hasta sus límites, tanto de cercanía como de lejanía. Las características del zoom muestran cual es la escala máxima y mínima a la que puede visualizar el mapa.

En los mapas vectoriales, en lugar de las propiedades **nombre y tamaño del bitmap, bits de color, número de puntos de calibración, ángulo respecto a su proyección, color transparente y tolerancia del color transparente**, aparecerán las siguientes:

- **Dibujo 3D usando vectores:** Indica (y permite seleccionar haciendo doble clic) si se usarán los vectores al poner el modo 3D.
- **Número de vectores:** Número de éstos que componen el mapa.
- **Número de puntos:** Puntos totales que contiene el mapa.
- **Mapa con información de routing:** Para usar esta función deberá trabajar sobre mapas que dispongan de información de red. Con esta información podrá crear rutas.
- **Número de entidades:** Almacena el número de polígonos

#### 4.7 Menú contextual del mapa

El menú contextual del mapa es el menú que aparece cuando clicamos con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del mapa.

Con el menú contextual tendrá la posibilidad de usar las siguientes funciones:

- **Nuevo:**
  - **Crear waypoint aquí:** crea un waypoint en el punto escogido del mapa, vea [Crear un waypoint](#).
  - **Empezar nueva ruta aquí:** Permite crear una ruta nueva partiendo de este waypoint. Para añadir nuevos waypoints mantenga pulsada la tecla Ctrl. Vea [Trabajando con rutas](#).
  - **Empezar nuevo track aquí:** Se abrirá el menú de edición vectorial para que cree un track a partir del punto que haya seleccionado del mapa. Vea [Crear y editar un track](#).
- **Buscar:** Seleccionando esta opción se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá realizar diversas acciones.

En primer lugar, el programa le mostrará las coordenadas del punto del mapa sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del mapa**.

También se le mostrarán todos aquellos elementos que seleccione en el apartado **Qué Buscar...** (mapas locales y remotos, relieves, tracks, rutas y waypoints) que coincidan con el punto del sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del track**. El programa buscará los elementos que se muestran en las carpetas que haya definido en **Archivo > Opciones > Carpetas** (vea [Configuración de carpetas de trabajo](#)). CompeGPS mostrará el nombre, la ubicación y la escala de cada uno de los elementos, así como una previsualización.

En el apartado **Name to Search...** podrá buscar elementos de trabajo (selecciónelos en el apartado **Qué Buscar...**) en las carpetas que haya definido y que coincidan con las coordenadas del punto, introduciendo el nombre (completo o no) o la inicial del elemento/s que le interese/n.

Podrá, igualmente, iniciar la descarga de mapas a través de Internet clicando sobre **Descargar de Internet un Mapa para esta zona** (vea [Descargar de Internet un Mapa para esta zona](#)).

Si clico en **Aceptar**, se abrirá el elemento que haya seleccionado de la lista. Clique en **Cancelar** para salir de **Buscar**.

- **Buscar el mejor mapa aquí:** busca automáticamente el mapa con más definición en el punto escogido del mapa, vea [Buscar mejor mapa aquí](#).
  - **Propiedades del mapa:** Muestra la ventana de propiedades del mapa correspondiente.
  - **Cerrar mapa:** cierra el mapa sobre el cual ha abierto el menú contextual.
  - **Guardar mapa como:** Permite guardar el mapa seleccionando la carpeta, nombre.
  - **Ver marcos de los mapas:** Esta opción le permite ver, en su pantalla, los recuadros de los mapas que usted tiene en en la carpeta situada en primer lugar en el campo **Carpeta de mapas** del apartado **Carpetas** en la ventana de opciones, facilitándole así su búsqueda y apertura. (ver [Abrir mapa seleccionándolo por los límites](#)).
  - ▶ **Nota:** Tiene que haber abierto al menos un objeto (mapa, track, relieve o waypoint) para utilizar esta función.
  - ▶ **Nota:** Cuando seleccione o deseleccione esta opción, su elección quedará como predeterminada en la configuración de CompeGPS.
  - **Transparencias:** Seleccionando esta opción se abre una ventanilla en la que puede regular en nivel de transparencia del mapa respecto al mapa subyacente.
  - **Edición:** Si el mapa es de tipo **raster**, dispondrá de las siguientes opciones de edición:
    - **Revisar la calibración del mapa:** Accede a esta función aunque haya otros mapas abiertos. Vea [Calibrar e Importar mapas](#).
    - **Guardar la imagen del mapa con wpts, trks, etc.:** Con esta función asociará al mapa los waypoints, traks y otros elementos que tenga cargados. Cuando vuelva a abrir el mapa, los elementos asociados se cargarán con él.
    - **Mover la calibración del mapa:** Introduciendo un valor en X (abcisas) y uno en Y (ordenadas) retoca la calibración del mapa.
- Si el mapa es de tipo **vectorial** aparecerá una única opción:
- **Editar el mapa vectorial:** Accederá al menú de edición vectorial. Vea [Edición de mapas vectoriales](#).
- **Enviar a:**
    - **Enviar mapa a CompeGPS Pocket:** Envía el mapa a la aplicación hermana Compe GPS Pocket.
  - **Multi-Mapas, avanzado...:**
    - **Establecer como primario:** Seleccionando un mapa como primario, el resto de mapas de adaptarán a él en caso de conflicto entre calibrados (sólo afecta en mapas muy grandes o muy alejados).

- **Traer al frente:** Sitúa este mapa en primer término de manera que no sea tapado por ningún otro.
- **Enviar atrás:** Sitúa este mapa a un nivel inferior que los demás que haya cargados.
- **Lista de mapas cargados:** Accede a la lista de mapas. Vea [Lista de mapas cargados](#).

## 5 Trabajando con relieves

### [5.1 Definiciones](#)

### [5.2 Operaciones con relieves](#)

### [5.3 Lista de relieves abiertos](#)

### [5.4 Propiedades del relieve](#)

### [5.5 Menú contextual del relieve](#)

## 5.1 Definiciones

### [5.1.1 ¿Qué es un relieve?](#)

### [5.1.2 Formatos 3D](#)

#### 5.1.1 ¿Qué es un relieve?

CompeGPS utiliza relieves para realizar la visualización 3D de cualquier mapa y sus montañas.

Se trata de mapas digitales de alturas, calibrados, que moldean la superficie del mapa 2D.

CompeGPS es capaz de trabajar con los siguientes formatos de relieves:

- **.DEM, .CDEM, .3DR, .HDR, .DAT y .HGT.**

Vea [Formatos 3D](#) para más información acerca de los anteriores formatos. Para ver las propiedades de un relieve cargado, vea [Lista de relieves abiertos](#).

#### 5.1.2 Formatos 3D

CompeGPS funciona con los formatos de relieves:

1. Formato **.DEM** (Digital Elevation Model):

- CompeGPS funciona con unos mapas digitales de alturas de la NASA que pueden descargarse de Internet gratuitamente: el **GTOPO30** es un modelo digital de elevaciones de todo el globo terráqueo (formato **.DEM**) compuesto de una malla horizontal de 1 km de área por celda.
- El programa ofrece funciones directas para descargar el relieve deseado, vea [Descargar relieves 3d](#).
- Los **USGS DEM** son formatos **.DEM** desarrollados por el **United States Geological Survey**.

2. Formato **.CDEM**:

- Este es un formato propio de CompeGPS, muy parecido al **.DEM** pero con ratios de compresión superiores.

3. Formato **.3DR**:

- Se trata de un formato propio de CompeGPS compuesto por líneas de nivel de mapas topográficos. Desde nuestra página web [www.compegps.com](http://www.compegps.com) puede descargarse algunos relieves **.3DR**.
- También permite al usuario que genere sus propios mapas de alturas (en formato **.3DR**) . Para ello, hay una opción que permite reseguir las líneas de nivel de un mapa topográfico, y de esta manera poder crear tus propios relieves (función del menú **Relieves 3D > Editar relieve**).

4. CompeGPS es compatible también con los formatos **.HDR**, **.DAT** y **.HGT**.

## 5.2 Operaciones con relieves

### [5.2.1 Abrir un relieve](#)

### [5.2.2 Cerrar relieve](#)


### [5.2.3 Importar relieves](#)

### [5.2.4 Descargar relieves 3D](#)

### [5.2.5 Creación y edición de relieves](#)

#### 5.2.1 Abrir un relieve

Para visualizar el 3D o disponer de datos de altura en sus tracks creados (no necesariamente en los tracks descargados del GPS, que ya incorporan alturas) tiene que cargar un relieve que le moldeará su mapa 2D. Para abrir un relieve realice una de las siguientes operaciones:

- Seleccione la opción **Abrir relieve** del menú principal (pulse el botón  de la barra de botones), elija el relieve que desee y pulse abrir. El relieve se cargará y será visible en la ventana principal. Esta opción también está disponible en la ventana **Lista de relieves**.
- Cargue algún elemento (track, waypoint, mapa...), abra el **menú contextual** sobre el punto donde desee abrir el relieve y elija la opción **Buscar....** En **Qué Buscar...** marque la casilla de Relieves 3D y podrá seleccionar aquellos relieves que estén disponibles para ese punto.

De no realizar la operación de **abrir relieve**, CompeGPS abrirá automáticamente el mejor relieve para esa zona al entrar en el visor 3D.

CompeGPS además ofrece la posibilidad de importar relieves de otros formatos (vea [Importar relieves](#)) o descargar relieves de Internet (vea [Descargar relieves 3D](#)). Una vez cargado el relieve correspondiente al mapa 2D podrá visualizar su mapa en 3D, vea [Visualizar en 3D](#).

#### 5.2.2 Cerrar relieve

Para **cerrar todos los relieves** cargados en la pantalla esta operación:

- Seleccione la opción del menú **Relieves 3D > Cerrar el Relieves**.

Para cerrar uno de los relieves cargados efectúe una de las siguientes operaciones:

- Abra el **menú contextual** del relieve (clic derecho sobre el relieve) y seleccione **Cerrar relieve**.
- Abra la **Lista de relieves (Relieves 3D > Lista de Relieves Cargados** en el menú principal), clique sobre el relieve que desea cerrar y después en **Cerrar relieve**.
- Acceda al árbol de datos. Abra el desplegable **Relieves 3D** y abra el menú contextual del relieve que desee cerrar. Seleccione **Cerrar relieve**.

Para **cerrar** el relieve junto a **todos los otros objetos cargados** en la pantalla (mapas, tracks, rutas, waypoints):

- Seleccione la opción del menú **Archivo > Cerrar todo**.

### 5.2.3 Importar relieves

Esta función permite importar relieves de otros fabricantes que no están suficientemente bien calibrados, al no disponer de la información correcta de datums y/o proyección.

Si usted quiere importar relieves y corregir sus errores, realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción de menú **Relieves > Importar Relieve 3D**.
2. En la ventana, seleccione el relieve que desea abrir. CompeGPS permite abrir los formatos **.txt**, **.dtm**, **.fil**, **.agr**, **.asc**.
3. Se le aparecerá la ventana de corrección de datos, en la que deberá seleccionar **Coordenadas & Datum**, para corregir la proyección y/o datum.
4. Clique **Aceptar** una vez corregido y **guárdelo** con un nuevo nombre en la carpeta **Compegps\Relieves**.

Finalmente aparecerá el relieve reajustado en CompeGPS.

### 5.2.4 Descargar relieves 3D

Para descargar relieves públicos y gratuitos de Internet (vea sus características en [Formatos 3D](#)) realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Mapas > Descargar de Internet un Relieve para esta zona**.
2. Clique sobre la opción **DEM SRTM 90m X 90m** (relieves de buena resolución: 90m/píxel) del desplegable o **DEM SRTM 30 x 30** (sólo disponibles para EEUU).

Aparecerá la ventana de descarga.

3. Clique Descargar para iniciar la descarga del relieve.

La ventana le informará del desarrollo de la descarga y, en acabado podrá ver el relieve en pantalla (a menos que tenga un mapa superpuesto).

### 5.2.5 Creación y edición de relieves

CompeGPS dispone de un editor de relieves 3dr con el que podrá crear y editar relieves de este formato e incluso transformarlos a formato DEM, que consume menos recursos de su PC.

El procedimiento general para crear un relieve es el siguiente:





1. Abrir algún elemento para dar una referencia sobre la posición en la que se va a trabajar. Normalmente este elemento será el **mapa** en el que usted se va a basar para crear el relieve.
2. Seleccionar, en el menú principal **Relieves 3D > Relieves 3DR > Editar el relieve**. Se abrirá la barra de edición de relieves (editor vectorial).
3. Cree las **curvas de nivel**, **ríos** y **aristas** que sean necesarios para su proyecto usando las herramientas que se describen más adelante en este mismo apartado.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de crear estos elementos:

- Es importante que las curvas de nivel esten cerradas, es decir, que terminen en el mismo punto en que empezaron.


- Las curvas de nivel deben estar unidas entre si por ríos (líneas que indican la parte más profunda de una zona, o aristas (líneas que señalan la franja de cima, a los lados de la cual se desciende).
  - Las curvas de nivel no deben cruzarse.
4. Ejecute la función de regenerado seleccionando **Relieves 3D > Relieves 3DR > Regenerar**. El programa realizará las operaciones necesarias para terminar su relieve.
  5. Nombre y guarde el relieve creado usando la opción **Guardar relieve como**, que puede encontrar pulsando con el botón derecho sobre la etiqueta **Nuevo relieve**, dentro del apartado **relieves del árbol de datos**.
  6. Podrá convertir el archivo **.3DR** que haya creado a **.DEM** seleccionando **Relieves 3D > Relieves 3DR > Convertir el archivo 3DR a DEM**.

Las herramientas disponibles para para modificar las líneas que representan las curvas de nivel, las aristas y los ríos son:

- **Deshacer** : Pulsando este botón, el último cambio que haya realizado en el relieve quedará anulado. Puede ir deshaciendo todos los cambios que haya hecho, pero vaya con cuidado ya que, una vez eliminados, los cambios no se pueden rehacer y tendrá que editarlos de nuevo.
- **Rehacer** : Este botón le permitirá rehacer aquellas acciones que haya anteriormente decidido deshacer con la herramienta **Deshacer**.
- **Insertar puntos intermedios** : esta herramienta detectará automáticamente los dos puntos de la línea más cercanos al puntero y le permitirá insertar un punto intermedio entre ellos. Para ello, cuando haya decidido el lugar donde insertará el punto, clique con el botón izquierdo para crear el nuevo punto.
- **Añadir puntos** : con esta herramienta podrá añadir puntos a la línea partiendo del punto que usted desee. Para hacerlo seleccione el punto (clic izquierdo sobre él) y luego seleccione la herramienta **añadir puntos**. Ahora puede añadir un punto al inicio o final de la línea (si el punto seleccionado era uno de éstos) o un punto intermedio (si el punto seleccionado estaba dentro del recorrido del track).

Existe una **manera más rápida** de añadir puntos que consiste en, una vez seleccionado el punto desde el que va añadir, pulsar y **mantener pulsada la tecla Ctrl**. Mientras la mantenga pulsada podrá elegir el sitio donde pone el nuevo punto. Una vez elegido pulse el botón izquierdo del ratón para fijarlo. Si quiere añadir más puntos continúe manteniendo pulsado **Ctrl** y opere de la misma forma.

► **Nota:** aunque la herramienta **añadir puntos**, al utilizarla en puntos dentro del recorrido de la línea, pueda ser parecida a la de **insertar puntos intermedios**, ésta última permite una menor versatilidad a la hora de elegir el punto intermedio ya que su función es la de refinar el curso de la línea.


- **Dibujar arrastrando con el ratón** : Utilizando esta opción para editar la línea podrá añadir nuevos puntos como si estuviera dibujando a mano alzada. Para hacerlo seleccione primero el punto desde el que quiere empezar a añadir puntos y luego seleccione la herramienta.

Ahora presione el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado mientras dibuja los nuevos puntos.




Si los puntos que ha elegido para empezar son el primero o el último de la línea, los nuevos puntos alargarán estos dos tramos. Si los puntos elegidos son intermedios el recorrido que cree se ensamblará con el próximo punto de la línea.

► **Recomendación:** es más práctico editar el recorrido en el mismo sentido de su creación, es decir, desde el inicio hasta la llegada.


- **Nueva curva de nivel** : Aunque puede acceder a esta herramienta a través de la barra de botones, el modo más práctico es hacer clic derecho sobre el punto donde se desea iniciar una línea de nivel y seleccionar esta opción del menú contextual que se abrirá. En ese momento aparecerá una ventana donde debe **introducir la altura** que representará la línea de nivel.

A partir de aquí, debe crear la línea manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** haciendo clic izquierdo en los puntos donde quiera crear vértices de la línea.



También puede crear la línea usando la herramienta **Dibujar arrastrando con el ratón**. En tal caso deberá seleccionar esa herramienta y dibujar (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) a partir del punto inicial que habrá creado al seleccionar la herramienta **Nueva línea de nivel** en el menú contextual (puede mover ese punto arrastrándolo sin tener ninguna herramienta de dibujo seleccionada). Si ha seleccionado esta herramienta en la barra de botones podrá empezar en cualquier punto del mapa.






- **Nueva arista** : Esta herramienta tiene un funcionamiento similar a la anterior y también se recomienda iniciarla usando el botón derecho de ratón en el punto donde desee iniciar la arista. A partir de aquí, debe crear la arista manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** haciendo clic izquierdo en los puntos donde quiera crear vértices de ésta.

También puede crear la línea usando la herramienta **Dibujar arrastrando con el ratón**. En tal caso deberá seleccionar esa herramienta y dibujar (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) a partir del punto inicial que habrá creado al seleccionar la herramienta **Nueva arista** en el menú contextual (puede mover ese punto arrastrándolo sin tener ninguna herramienta de dibujo seleccionada). Si ha seleccionado esta herramienta en la barra de botones podrá empezar en cualquier punto del mapa.

- **Nuevo río** : Esta herramienta tiene un funcionamiento similar a la anterior y también se recomienda iniciarla usando el botón derecho de ratón en el punto donde desee iniciar el río. A partir de aquí, debe crear el río manteniendo pulsada la tecla **Ctrl** haciendo clic izquierdo en los puntos donde quiera crear vértices de éste.

También puede crear el río usando la herramienta **Dibujar arrastrando con el ratón**. En tal caso deberá seleccionar esa herramienta y dibujar (manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado) a partir del punto inicial que habrá creado al seleccionar la herramienta **Nuevo río** en el menú contextual (puede mover ese punto arrastrándolo sin tener ninguna herramienta de dibujo seleccionada). Si ha seleccionado esta herramienta en la barra de botones podrá empezar en cualquier punto del mapa.

- **Eliminar polilínea** : Seleccione la línea que desee eliminar y pulse este botón para borrarla. También puede eliminar una línea pulsando el botón derecho sobre ésta y eligiendo la opción **Eliminar polilínea**.
- **Eliminar punto** : Seleccione el punto que desee eliminar y pulse este botón para borrarlo. Al hacerlo el dibujo de la línea se completará uniendo los dos puntos colindantes con una línea recta. También puede eliminar un punto pulsando el botón derecho del ratón sobre él y seleccionando **Eliminar punto**.

- **Propiedades de la polilínea** : Seleccione una línea de nivel, arista o río y pulse ese botón (en la barra de botones o en el menú contextual de la línea). Se abrirá una ventana desde donde puede elegir el tipo de línea que será y su altura. Para mover los puntos que componen la línea arrástrelos manteniendo el botón izquierdo sobre ellos.
- **Editar punto** : Seleccione el punto que quiera editar y pulse este botón (en la barra de botones o en el menú contextual de la línea). Se abrirá una ventana donde puede introducir toda la información que desee sobre ese punto.
- **Unir líneas** : Esta herramienta le servirá para unir dos polilíneas. El inicio de una y final de la otra deberán coincidir para que la herramienta fusione las líneas. Puede ayudarse de la herramienta **imán** para hacer que el final de una polilínea coincida con el punto de inicio de la polilínea a la cual desea unirla.
- **Activar/desactivar imán** : Con el imán activado, al cerrar una línea (terminar el punto de inicio), el encaje entre el primer y último punto se hará automáticamente, consiguiendo una unión perfecta.
- **Invertir** : Esta herramienta le permite invertir el sentido del recorrido de la polilínea seleccionada.

Además de estas herramientas puede **mover cualquier punto** ya creado de la línea manteniendo pulsado el botón izquierdo sobre él, situándolo donde desee y soltando el botón para que se quede fijado.

### 5.3 Lista de relieves abiertos

La lista de relieves permite averiguar qué relieves tiene cargados en pantalla, y efectuar diferentes operaciones.

Para abrir la ventana de **Lista de Relieves** realice la siguiente operación:

- Seleccione la opción del menú **Relieves 3D > Lista de Relieves Cargados**.

Desde esta ventana se pueden realizar diferentes operaciones con los relieves clicando sobre los correspondientes botones:

- **Abrir Relieve:** permite cargar o añadir otro relieve en la pantalla.
- **Unir estos DEMs:** Si tiene más de un relieve abierto y quiere trabajar con ellos como uno solo pulse este botón y déle un nombre a la unión. (Nota: Los dos relieves deben tener la misma proyección y resolución).
- **Ayuda:** Clique aquí para acceder al manual de CompeGPS.

### 5.4 Propiedades del relieve

Haciendo **clic derecho** sobre un relieve, sobre el nombre del relieve en el árbol de datos o en la lista de relieves cargados y seleccionando la opción **Propiedades del relieve** se pueden visualizar las características de éste:

- **Nombre del relieve:** El nombre del relieve y su extensión, con la cual puede saber que tipo de relieve tiene cargado.
- **Resolución:** Indica los metros que cubren los rectángulos de los que está compuesto el relieve. Cuantos menos metros represente cada cuadro más detallado estará el relieve (más resolución).

- **Proyección:** Proyección que usa el relieve.
- **Datum original:** Datum que usa el relieve.
- **Filas:** Número de filas de que está compuesto el relieve (altura).
- **Columnas:** Número de columnas de que esta compuesto el relieve (anchura).
- **Memoria usada:** Indica la cantidad de memoria RAM utilizada al abrir este relieve. En algunos relieves (principalmente CDEM) aparece 0.0 en este campo. El motivo es que utilizan un sistema de acceso a la memoria variable, por lo que no se puede calcular una cantidad fija de memoria.

Pulsando las pequeñas flechas de la parte superior derecha de la ventana se pueden visualizar las propiedades de los distintos relieves cargados.

## 5.5 Menú contextual del relieve

Pulsando con el **botón derecho** sobre un relieve cargado (no sobre un mapa, aunque tenga un relieve debajo) se abrirá un menú con algunas opciones comunes con el **menú contextual** de mapa (o de la pantalla en blanco) y algunas específicas de relieve, las cuales también son accesibles haciendo clic derecho sobre el nombre del relieve en el árbol de datos.

- **Nuevo:**
  - **Crear waypoint aquí:** crea un waypoint en el punto escogido del mapa, vea [Crear un waypoint](#).
  - **Empezar nueva ruta aquí:** Permite crear una ruta nueva partiendo de este waypoint. Para añadir nuevos waypoints mantenga pulsada la tecla Ctrl. Vea [Trabajando con rutas](#).
  - **Empezar nuevo track aquí:**
- **Buscar:** Seleccionando esta opción se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá realizar diversas acciones.

En primer lugar, el programa le mostrará las coordenadas del punto del relieve sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del relieve**.

También se le mostrarán todos aquellos elementos que seleccione en el apartado **Qué Buscar...** (mapas locales y remotos, relieves, tracks, rutas y waypoints) que coincidan con el punto del sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del relieve**. El programa buscará los elementos que se muestran en las carpetas que haya definido en **Archivo > Opciones > Carpetas** (vea [Configuración de carpetas de trabajo](#)). CompeGPS mostrará el nombre, la ubicación y la escala de cada uno de los elementos, así como una previsualización.

En el apartado **Name to Search...** podrá buscar elementos de trabajo (selecciónelos en el apartado **Qué Buscar...**) en las carpetas que haya definido y que coincidan con las coordenadas del punto, introduciendo el nombre (completo o no) o la inicial del elemento/s que le interese/n.

Podrá, igualmente, iniciar la descarga de mapas a través de Internet clicando sobre **Descargar de Internet un Mapa para esta zona** (vea [Descargar de Internet un Mapa para esta zona](#)). Si clica en **Aceptar**, se abrirá el elemento que haya seleccionado de la lista. Clique en **Cancelar** para salir de **Buscar**.

- **Buscar el mejor mapa aquí:** busca automáticamente el mapa con más definición en el punto escogido del mapa, vea [Buscar mejor mapa aquí](#).

- **Propiedades del relieve:** Abre la ventana de propiedades del relieve.
- **Cerrar el relieve:** Cierra el relieve sobre el que se ha abierto el menú contextual.
- **Guardar relieve como:** Permite guardar el relieve con el nombre original o cambiarlo por otro y así crear un archivo nuevo. También es posible seleccionar el tipo de extensión del fichero: **.DEM**, **.HDR**, **.TXT**.
- **Dibujar relieves 3D:** Con esta opción seleccionada los relieves 3D se podrán ver en formato 2D (como si fuera un mapa) en la ventana principal. Si está deseleccionada, el dibujo del relieve no aparecerá hasta que entre en el visor 3D.
- **Opciones de visualización de relieves 3D:** Abre la ventana de opciones de relieve. Ver [Configuración de relieves 3D](#).
- **Enviar a:**
  - **Enviar Relieve a CompeGPS Pocket:** Envía el relieve a la aplicación hermana Compe GPS Pocket.
- **Herramientas:**
  - **Crear un mapa 2D:** Pulsando este botón se podrá guardar una copia del relieve pero en formato 2D (como un mapa normal sin alturas).
  - **Reparar agujeros DEM:**
  - **Desplazar el relieve:** Introduciendo un valor en X (abcisas) y uno en Y (ordenadas) retoca la calibración del mapa.
  - **Crear Contornos:**
- **Multi-Mapas, avanzado...:**
  - **Traer al frente:** Sitúa este mapa en primer término de manera que no sea tapado por ningún otro.
  - **Enviar atrás:** Sitúa este mapa a un nivel inferior que los demás que haya cargados.

## 6 Trabajando con waypoints

### [6.1 Definiciones](#)

### [6.2 Operaciones con waypoints](#)

### [6.3 Lista de waypoints abiertos](#)

### [6.4 Propiedades de los waypoints](#)

### [6.5 Menú contextual del waypoint](#)

## 6.1 Definiciones

### [6.1.1 ¿Qué es un waypoint?](#)

### [6.1.2 Formatos de waypoints](#)

#### 6.1.1 ¿Qué es un waypoint?

El waypoint es un punto definido por una posición geográfica, coordenadas de latitud, longitud y en la mayoría de los casos altura, usado por los instrumentos de navegación GPS.

CompeGPS permite la creación de waypoints como referencias de una zona deseada, para la creación de rutas y para la creación de pruebas de competición.

El programa ofrece la posibilidad de intercambiar los waypoints entre GPS / logger y PC. Así el usuario puede crear y trabajar con los waypoints de manera fácil y cómoda en el ordenador. Para trabajar con waypoints, vea [Operaciones con waypoints](#).

Uno o varios waypoints se guardan conjuntamente dentro de archivos de waypoints (formato **.WPT**).

#### 6.1.2 Formatos de waypoints

CompeGPS permite trabajar con una amplia variedad de archivos waypoint:

- **.WPT**: Formato universal de waypoint.
- **.GPX**: Formato de transmisión de datos GPS entre aplicaciones.
- **.UPT**: Formato utilizado por Magellan para POIs (Points of Interest).
- **.CUP**: Formato de See You de Naviter.
- **.LOC**: Formato XML para localización geográfica.
- **.KMZ** y **.KML**: Formatos de Google Earth.
- **.TXT**
- **.CSV**

## 6.2 Operaciones con waypoints

### [6.2.1 Descargar y cargar waypoints del GPS](#)

### [6.2.2 Abrir archivo de waypoints](#)

### [6.2.3 Crear y editar un waypoint](#)

### [6.2.4 Mover y copiar un waypoint](#)

### [6.2.5 Asociar un archivo a un waypoint](#)

### [6.2.6 Crear y editar un archivo de waypoints](#)

### [6.2.7 Guardar archivo de waypoints](#)

### [6.2.8 Cerrar archivo de waypoints](#)

### [6.2.9 Opciones de visualización de waypoints](#)

## 6.2.1 Descargar y cargar waypoints del GPS

### 6.2.1.1 Descargar waypoints del GPS

### 6.2.1.2 Cargar archivo de waypoints al GPS

### 6.2.1.3 Cargar un waypoint al GPS

#### 6.2.1.1 Descargar waypoints del GPS

Para descargar los waypoints de su GPS al PC realice las siguientes operaciones:

1. Prepare su GPS o logger para la descarga, vea [Configurar el GPS para la transmisión de datos](#), conéctelo al PC mediante su interfase y enciéndalo.
2. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Bajar waypoints de GPS**.

Automáticamente aparecerá la ventana de comunicaciones informándole del progreso de la descarga.

Una vez descargados los waypoints, se visualizarán en su pantalla.

Si tiene problemas de descarga es posible que deba configurar los puertos y el protocolo de comunicación de su PC, vea [Configuración de comunicaciones](#).

#### 6.2.1.2 Cargar archivo de waypoints al GPS

Para cargar un archivo de waypoints del programa al GPS realice las siguientes operaciones:

1. Conecte el GPS al PC mediante su interfaz y enciéndalo.
2. Abra el archivo de waypoints que desee cargar al GPS, vea [Abrir archivo de waypoints](#).

CompeGPS mostrará los waypoints en pantalla.

3. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Enviar Waypoints al GPS**.

CompeGPS mostrará una ventana informándole del desarrollo de la carga de datos al GPS.

Si tiene problemas al cargar los waypoints es posible que deba configurar los puertos y el protocolo de comunicación de su PC, para ello, vea [Configuración de comunicaciones](#).

Para cargar un sólo waypoint, vea [Cargar un waypoint al GPS](#).

#### 6.2.1.3 Cargar un waypoint al GPS

Si quiere cargar un sólo waypoint al GPS realice la siguiente operación:

1. Abra el waypoint que desea cargar, vea [Abrir archivo de waypoints](#).
2. Clique, con el botón derecho del ratón, sobre el waypoint, y aparecerá el menú contextual de waypoints.
3. Dentro del menú contextual, clique la función **Enviar a > Enviar este waypoint al GPS**.

CompeGPS mostrará una ventana informándole del desarrollo de la carga de datos al GPS.

## 6.2.2 Abrir archivo de waypoints

Para abrir un archivo de waypoints realice una de estas operaciones:

- Clique sobre el botón  (abrir waypoints). Seleccione el archivo y pulse **Abrir**.

- Seleccione la opción del menú **Waypoints > Abrir archivo de waypoints**. Seleccione el archivo y pulse **Abrir**.

### 6.2.3 Crear y editar un waypoint

La forma más fácil de **crear un waypoint** es mediante el menú contextual, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Abra un **mapa**, track u otra referencia de pantalla.
2. Haga clic derecho en el punto donde desee crear el waypoint. Se abrirá el **menú contextual**.
3. Elija la opción **Crear waypoint aquí** dentro de **Nuevo**. Se abrirá la **ventana de propiedades**, donde ya estará rellena la información de las coordenadas del waypoint (incluida la altura si ya tenía un **relieve** cargado).
4. Rellene los campos de propiedades a su gusto. Vea la sección [propiedades de los waypoints](#) para una explicación de éstas.

También puede crear un waypoint desde el menú principal seleccionando **Waypoints > Nuevo waypoint**. Entonces se abrirá también la ventana de propiedades del waypoint pero, en este caso, las coordenadas que aparecerán pertenecen al centro de la pantalla por lo que deberá introducir las coordenadas precisas del lugar donde desee situar el waypoint. Si ha hecho esta operación sin ningún otro elemento en pantalla las casillas de coordenadas estarán en blanco.

Para **editar un waypoint** abra su ventana de **propiedades**, haga doble clic en el campo que desee modificar y realice la modificación. Si quiere mantener las modificaciones para posteriores trabajos deberá **guardar** el archivo de waypoints. Vea [Guardar archivo de waypoints](#).

### 6.2.4 Mover y copiar un waypoint

La manera más fácil de **mover un waypoint** es arrastrándolo por el mapa. Para hacerlo debe mantener pulsada la tecla **Alt**, presionar y mantener presionado el botón izquierdo del ratón sobre el waypoint y moverlo hasta donde desee. Así el waypoint se desplazará hasta la nueva posición.

También puede efectuar esta operación cambiando las coordenadas del waypoint en su ventana de propiedades.

Para **copiar un waypoint** en otro lugar del mapa (manteniendo el waypoint original) debe mantener pulsada la tecla **Ctrl**, presionar y mantener presionado el botón izquierdo del ratón sobre el waypoint y moverlo hasta donde desee. De este modo se creará una copia del primer waypoint en las coordenadas nuevas.

### 6.2.5 Asociar un archivo a un waypoint

Puede asociar cualquier tipo de archivo (normalmente iconos, imágenes o sonidos) al waypoint. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. **Abra la ventana de propiedades** del waypoint. Para hacerlo seleccione la opción Propiedades del menú contextual del waypoint en la ventana principal o en el árbol de datos.
2. Abra la ventana de **asociaciones** haciendo **doble clic** en este campo de la ventana de propiedades.
3. Pulse **agregar**, seleccione el tipo de archivo y el archivo concreto y éste quedará asociado.

Para abrir un archivo asociado en la ventana de asociaciones haga **clic derecho** sobre él en la ventana de asociaciones y seleccione **Abrir**.

Para abrirlo en la ventana principal haga **doble clic en el waypoint**. Además, al agregar un asociado a un waypoint se añadirá la opción **Abrir asociado: nombredelasociado** en el [menú contextual del waypoint](#).

## 6.2.6 Crear y editar un archivo de waypoints

Puede **crear un archivo de waypoints** de tres maneras distintas:


1. Haga clic derecho en la etiqueta **waypoints** del árbol de datos y elija la opción **Crear un nuevo archivo de waypoints**. Se abrirá un archivo en blanco donde puede añadir sus waypoints procedentes de otros archivos que tenga cargados (vea [moviendo waypoints por el árbol](#), en el apartado **El árbol de datos**) o crearlos en la ventana principal. Estos últimos se añadirán al primer archivo de waypoints abierto, de modo que, deberá traspasarlos al archivo adecuado en el caso de que éste no sea el primero (vea [moviendo waypoints por el árbol](#) para ver cómo hacer eso).

Para cambiar el nombre del nuevo archivo utilice la opción **Guardar waypoint como...** haciendo clic derecho sobre el nombre del nuevo archivo en el **árbol de datos**.

**Nota:** Para poder **Crear un nuevo archivo de waypoints** deberá tener activada la función **Poder abrir varios archivos de waypoints a la vez** dentro del menú **Archivo > Opciones**. (Vea [Configuración de Waypoints](#))

2. Cree los waypoints que necesite en la ventana principal. Automáticamente se creará un nuevo archivo de waypoints que contendrá los waypoints creados a menos que ya tuviera algún archivo de waypoints cargado, en tal caso los waypoints se añadirán al primer archivo cargado y no se creará uno nuevo.

Para cambiar el nombre del nuevo archivo utilice la opción **Guardar waypoints como...** haciendo clic derecho sobre el nombre del nuevo archivo en el **árbol de datos**.

3. Si quiere crear un nuevo archivo de waypoints que contenga waypoints de otro archivo ya existente, lo puede hacer de un modo más rápido. Abra el archivo de waypoints que desee y seleccione, en la pantalla principal y con la herramienta de selección , aquellos waypoints con los que quiera crear un nuevo archivo. En el menú que aparecerá, seleccione la opción **Guardar estos waypoints como....** Introduzca el nombre y localización y pulse guardar para que el archivo termine de crearse.

Esta tercera opción también está disponible en la ventana de la [Lista de Waypoints](#).

Puede **editar un archivo de waypoints** modificando el orden de los waypoints que lo componen o añadiendo waypoints de otro archivo.

Los waypoints individuales se pueden mover a través del árbol de datos dentro del mismo archivo o hasta otro archivo de waypoints o ruta. En este sentido dispone de las siguientes operaciones:

- Para **cambiar un waypoint de archivo** a otro (eliminandolo del archivo de partida) arrástrelo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo hasta el archivo de destino. Debe soltar el botón para soltar el waypoint justo encima del nombre del archivo de destino.
- Para **copiar un waypoint a otro archivo** (permaneciendo también en el archivo original) siga las siguientes instrucciones:
  1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **Ctrl**.
  2. Seleccione el waypoint y arrástrelo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo) hasta el archivo de destino (justo encima del nombre de éste).
- Para **modificar el orden de los waypoints** de un archivo de waypoints siga los siguientes pasos:
  1. Seleccione el waypoint que desea cambiar de orden (clic izquierdo sobre él).



2. Manteniendo pulsada la tecla **Alt**, pulse **flecha arriba** o **flecha abajo** del teclado para desplazar el waypoint al principio o al final de la lista, respectivamente.

## 6.2.7 Guardar archivo de waypoints

Después de haber creado, descargado o modificado un waypoint, debe guardar los cambios. Para guardar un archivo de waypoints realice una de las siguientes operaciones:

- Seleccione la opción del menú **Waypoints > Guardar waypoints**. Con esta operación se sobrescribirá el archivo original de waypoints con lo que perderá la información anterior a la modificación.
- Seleccione la opción del menú **Waypoints > Guardar waypoints como....** Esta opción a diferencia del anterior permite guardar el archivo de waypoints con un nombre diferente al original sin borrar este.

También es posible guardar el archivo de waypoints desde la ventana de [Lista de waypoints abiertos](#) o desde el menú contextual del archivo de waypoints en el **árbol de datos**.

## 6.2.8 Cerrar archivo de waypoints

Si lo que quiere es eliminar un waypoint (no todo el archivo de waypoints) haga clic derecho en el waypoint concreto (en el mapa o en el árbol de datos) y seleccione **eliminar waypoint**.

Si solamente tiene abierto un archivo de waypoints, éste se puede cerrar seleccionando **Waypoints > Cerrar waypoints**.

Si tiene más de un archivo de waypoints abierto y selecciona **Waypoints > Cerrar waypoints** se cerrará el archivo de waypoints que haya abierto primero.

Si tiene más de un archivo de waypoints abierto y quiere cerrar uno de su elección, hágalo a través del árbol de datos. Haga clic derecho sobre el nombre del archivo de waypoints que quiera cerrar y seleccione cerrar waypoints.

Si quiere cerrar todos los archivos de waypoints i, además, todos los demás elementos, seleccione **Archivo > Cerrar todo** en el menú principal.

## 6.2.9 Opciones de visualización de waypoints

El programa ofrece diversas opciones para visualizar waypoints:

- Para visualizar el relieve desde un waypoint, vea [Modo cámara esclava](#).
- En ventana de **propiedades** del waypoint seleccionado, usted tiene la posibilidad de elegir un nivel de zoom para el waypoint. Vea [Propiedades del waypoint](#).
- En la ventana de **Lista de waypoints** tiene la posibilidad de localizar, en el mapa, un waypoint cargado seleccionandolo y pulsando **zoom aquí**. Vea [Lista de waypoints abiertos](#). Esta misma función está disponible en el menú contextual (clic derecho) del archivo de waypoints y de cada waypoint en el **árbol de datos**.

## 6.3 Lista de waypoints abiertos

### [6.3.1 Menú contextual de la lista de waypoints](#)

### [6.3.2 Seleccionar campos](#)

La lista de waypoints muestra un listado de los waypoints que están cargados en pantalla con una serie de propiedades básicas: **Icono**, **nombre corto**, **descripción**, **coordenadas** (UTM y Latitud/Longitud), **altura** y **fecha**. Las propiedades que aparecen en esta ventana son editables abriendo el [menú contextual de la lista de waypoints](#) y seleccionando la opción **seleccionar campos**.

► **Nota:** Si tiene más de un archivo de waypoints abierto, sólo se mostrarán los waypoints del archivo que haya abierto primero o de aquel que tenga seleccionado en el árbol de datos.

Para acceder a la lista de waypoints cargados en el programa seleccione la opción del menú **Waypoints > Lista de Waypoints**.

En la ventana **Lista de waypoints** puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Nuevo waypoint:** Abre la ventana de propiedades para crear un nuevo waypoint. Vea Propiedades del waypoint.
- **Imprimir lista de waypoints:** Esta opción abre el típico cuadro de diálogo impresión para imprimir la lista de waypoints.
- **Guardar waypoints:** Guarda los cambios en el archivo de origen, sobrescribiendo los datos originales.
- **Guardar waypoints como...:** Le permite guardar los cambios en un nuevo archivo dándole un nuevo nombre.
- **Enviar waypoints a CompeGPS Pocket:** Envía el archivo de waypoints a la aplicación hermana Compe GPS Pocket.
- **Calcular alturas para todo:** En el caso de tener un relieve cargado, puede adjudicar a los waypoints la altura que le correspondería según el relieve.
- **Importar waypoints desde otro archivo:** Esta opción le permite añadir a la lista de waypoints del archivo que haya cargado o abierto primero, waypoints procedentes de otro archivo de waypoints distinto.
- **Guardar waypoints seleccionados como...:** Con el botón izquierdo derecho presionado y arrastrando el ratón, podrá seleccionar más de un waypoint. Esta opción le permitirá crear un nuevo archivo con los waypoints seleccionados.
- **Guardar como página web:** Guarda la lista de waypoints en formato HTML, incluyendo los datos de los distintos campos. Introduzca el nombre que desea para el archivo en la ventana que aparecerá y pulse **Guardar**.
- **Ayuda:** Clique aquí para acceder al manual de CompeGPS.

### 6.3.1 Menú contextual de la lista de waypoints

Este menú es accesible pulsando el botón derecho del ratón sobre la ventana de la lista de waypoints. En él están disponibles las siguientes opciones

- **Propiedades:** Abre la ventana de propiedades del waypoint seleccionado.
- **Eliminar Waypoint:** Permite eliminar un waypoint no deseado.

- **Proyectar Nuevo Waypoint:** Esta opción le permite crear un nuevo waypoint usando como referencia el que tenga seleccionado. Este último hará las veces de centro de una circunferencia e introduciendo una distancia y un ángulo en la ventana que aparecerá, podrá trazar un radio de la circunferencia. En el extremo del radio se dibujará el nuevo waypoint.
- **Zoom aquí:** Con esta opción, el visor (pantalla principal) hará un zoom y se desplazará directamente a la zona del mapa o relieve donde se encuentre el waypoint que tenga seleccionado, situándose éste el centro de la pantalla.
- **Enviar a > Enviar este waypoint al GPS:** Carga el waypoint en su GPS.
- **GOTO a este WPT:** Introduce este waypoint como destino cuando esté trabajando con el mapa móvil.
- **Importar waypoints desde otro archivo:** Esta opción le permite añadir a la lista de waypoints del archivo que haya cargado o abierto primero, waypoints procedentes de otro archivo de waypoints distinto.
- **Guardar waypoints seleccionados como:** Le permite guardar los cambios en un nuevo archivo dándole un nuevo nombre. Así no sobrescribirá los antiguos datos del archivo de waypoints.
- **Guardar como página web:** Guarda la lista de waypoints en formato HTML, incluyendo los datos de los distintos campos. Introduzca el nombre que desea para el archivo en la ventana que aparecerá y pulse **Guardar**.
- **Seleccionar campos:** Permite elegir la información que se mostrará en la ventana para cada waypoint, y su orden. Vea seleccionar campos, más abajo.

### 6.3.2 Seleccionar campos

Para cambiar la información disponible sobre cada waypoint en la **ventana Lista de waypoints**, seleccione la opción **seleccionar campos** del **menú contextual** de la lista de waypoints y realice las siguientes operaciones:

- Para **Quitar campos** de la ventana seleccione el campo a quitar en la columna de **campos seleccionados** y pulse la flecha a la izquierda (en el centro de la ventana). Por defecto están visibles todos los campos.
- Para **Añadir campos** que haya quitado anteriormente seleccione el campo a añadir en la columna de **campos disponibles** y pulse la flecha a la derecha.
- Para que un campo aparezca **más a la izquierda** de la ventana, selecciónelo de la columna de **campos seleccionados** y pulse la **flecha hacia arriba** (que se encuentra en la zona derecha de la ventana).
- Para que un campo aparezca **más a la derecha** de la ventana lista de waypoints, selecciónelo de la columna de **campos seleccionados** y pulse la **flecha hacia abajo** (que se encuentra en la zona derecha de la ventana).

Una vez esté conforme con la configuración pulse **Aceptar** o, en caso contrario, pulse **Cancelar** y mantendrá la configuración anterior.

## 6.4 Propiedades de los waypoints

Al abrir la ventana de propiedades de los waypoints podrá ver diferentes características de sus waypoints.

Para abrir la ventana de propiedades abra el **menú contextual** (clic derecho) sobre el waypoint en la ventana principal, en el árbol de datos o en la lista de waypoints y seleccione **Propiedades**. Se abrirá la ventana de propiedades para ese waypoint.

Puede pasar a los demás waypoints del archivo clicando en las flechas de la parte superior derecha de la ventana. Los dos números que aparecen entre las flechas indican la posición del waypoint respecto al número total de waypoints.

Las propiedades editables tienen asociado un icono en forma de lápiz. Haga doble clic encima de él para modificar los campos.

Las propiedades que se muestran son las siguientes:

- **Nombre corto:** Es el nombre de referencia para el waypoint.
- **Descripción:** Puede introducir una breve descripción o comentario del waypoint. Ésta aparecerá en pantalla bajo el nombre del waypoint.
- **Fecha:** Indica la fecha y hora de creación del waypoint.
- **Ver:** Clicando sobre el signo '+' se abrirá un desplegable con distintos campos de características del waypoint: **Nombre, descripción, altura, icono, y radio (draw radius)**. Para cada una de ellas, podrá escoger si desea que se muestren en pantalla junto al waypoint o no.
- **Tipo de letra:** Seleccione la fuente en qué estará escrito el nombre y la descripción.
- **Icono:** Permite elegir, a través de un desplegable, el icono que aparecerá en pantalla representando el waypoint.
- **Coordenadas:** Puede visualizar y cambiar las coordenadas del waypoint.
- **Nivel de zoom:** Esta opción sirve para dejar de visualizar el waypoint en caso de que nos alejemos mucho quitando zoom a la imagen. De este modo, si seleccionamos un nivel de zoom de 500 m/píxel, el waypoint no será visible si nos alejamos del mapa más que esa escala. Entre paréntesis al lado de cada escala se indica si el waypoint estará **visible** u **oculto** en la escala que tenemos en ese momento en la ventana principal.

Si selecciona **Ver siempre** el waypoint será visible sea cual sea la escala que tenga en el el mapa.

Esta opción permite evitar aglomeraciones de waypoints al visionar una gran extensión de terreno, seleccionando sólo un waypoint del grupo próximo para ser **siempre visible**.

- **Altura:** Indica la distancia sobre el nivel del mar del waypoint.
- **Color del texto:** Permite seleccionar el color del nombre, descripción y altura del waypoint.
- **Color de fondo:** Puede poner fondo del color que desee al nombre, descripción y altura. Si selecciona la opción **Transparente** no habrá fondo.
- **Posición del texto:** Con esta opción puede elegir a que lado del waypoint aparecerán el nombre, descripción y altura.
- **Proximidad:** Si está utilizando el mapa móvil, este dato le indicará la distancia entre ese waypoint y su posición actual.
- **Radio:** Determina la distancia, a la redonda, dentro de la cual se considerará que se encuentra en el waypoint.

- **Asociaciones:** Puede asociar cualquier tipo de archivo (normalmente iconos, imágenes o sonidos) al waypoint. Para hacerlo, abra la ventana de **asociaciones** haciendo **doble clic** en este apartado de propiedades y pulse **agregar**. Seleccione el tipo de archivo y el archivo concreto y éste quedará asociado.

Para abrir un archivo asociado haga **clic derecho** sobre él en la ventana de asociaciones y seleccione **Abrir**.

Al agregar un asociado a un waypoint se añadirá la opción **Abrir asociado: nombredelasociado** en el [menú contextual del waypoint](#). Además, podrá abrirlo haciendo doble clic sobre el waypoint.

## 6.5 Menú contextual del waypoint

El menú contextual del waypoint es el menú que aparece cuando clicamos con el botón derecho del ratón sobre cualquier waypoint.

Con el menú contextual tendrá la posibilidad de usar las siguientes funciones:

- **Nuevo:**
  - **Empezar nueva ruta aquí:** Permite crear una ruta nueva partiendo de este waypoint. Para añadir nuevos waypoints mantenga pulsada la tecla Ctrl. Vea [Trabajando con rutas](#)
  - **Empezar nuevo track aquí:** Permite crear un nuevo track partiendo de este waypoint. Vea [Trabajando con tracks](#).
- **Buscar:** Seleccionando esta opción se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá realizar diversas acciones.

En primer lugar, el programa le mostrará las coordenadas del waypoint sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del waypoint**.

También se le mostrarán todos aquellos elementos que seleccione en el apartado **Qué Buscar...** (mapas locales y remotos, relieves, tracks, rutas y waypoints) que coincidan con el waypoint sobre el cual ha abierto el **Menú contextual del waypoint**. El programa buscará los elementos que se muestran en las carpetas que haya definido en **Archivo > Opciones > Carpetas** (vea [Configuración de carpetas de trabajo](#)). CompeGPS mostrará el nombre, la ubicación y la escala de cada uno de los elementos, así como una previsualización.

En el apartado **Name to Search...** podrá buscar elementos de trabajo (selecciónelos en el apartado **Qué Buscar...**) en las carpetas que haya definido y que coincidan con las coordenadas del waypoint, introduciendo el nombre (completo o no) o la inicial del elemento/s que le interese/n.

Podrá, igualmente, iniciar la descarga de mapas a través de Internet clicando sobre **Descargar de Internet un Mapa para esta zona** (vea [Descargar de Internet un Mapa para esta zona](#)). Si clica en **Aceptar**, se abrirá el elemento que haya seleccionado de la lista. Clique en **Cancelar** para salir de **Buscar**.

- **Buscar mejor mapa para aquí:** Busca automáticamente el mapa con más definición en el punto escogido del mapa.
- **Propiedades:** Abre la ventana de propiedades para ese waypoint. Vea Ventana de propiedades del waypoint.
- **Eliminar waypoint:** Borra el waypoint seleccionado.
- **Proyectar nuevo waypoint:** Esta opción le permite crear un nuevo waypoint usando como referencia el que tenga seleccionado. Este último hará las veces de centro de una circunferencia e

introduciendo una distancia y un ángulo en la ventana que aparecerá, podrá trazar un radio de la circunferencia. En el extremo del radio se dibujará el nuevo waypoint.

- **Abrir asociado:** *nombredelasociado*: Esta opción será visible en caso de tener algún archivo asociado al waypoint. En tal caso, pulsando aquí se abrirá este archivo (normalmente una imagen) en una pequeña ventana. Vea [Propiedades de los waypoints](#) para una explicación de cómo asociar un archivo al waypoint.
- **Enviar a:**
  - **Enviar este waypoint al GPS:** Envía el waypoint seleccionado al GPS conectado en su ordenador. Aparecerá una ventana informando del desarrollo de comunicación y carga del waypoint.
- **GOTO a este waypoint:** Introduce este waypoint como destino cuando esté trabajando con el mapa móvil.

## 7 Trabajando con rutas

### [7.1 Definiciones](#)

### [7.2 Operaciones con rutas](#)

### [7.3 Propiedades de la ruta](#)

### [7.4 Menú contextual de la ruta](#)

## 7.1 Definiciones

### [7.1.1 ¿Qué es una ruta?](#)

#### 7.1.1 ¿Qué es una ruta?

Una ruta es un conjunto de waypoints ordenados de una forma predeterminada. Es una forma de navegar que permite planificar un rumbo desde un lugar a otro pasando por varios waypoints. Las rutas se utilizan cuando no es posible acceder a un lugar de una forma directa (en línea recta).

CompeGPS permite crear rutas en el ordenador y cargarlas al GPS, así mismo también permite descargar las rutas del GPS al PC pudiendo hacer los cambios que se deseen en la ruta.

Las rutas generadas en CompeGPS se guardan en un archivo de rutas (**.rte**), donde se guardan los diferentes waypoints que componen la ruta en el orden establecido. CompeGPS también puede abrir rutas en formato TXT de Garmin mapsource (**.txt**) y en GPS eXchange Format (**.gpx**). CompeGPS Air también puede abrir rutas en formato **.olc**.

## 7.2 Operaciones con rutas

### [7.2.1 Abrir una ruta](#)

### [7.2.2 Lista de rutas](#)


### [7.2.3 Crear una ruta](#)

### [7.2.4 Edición de rutas](#)

### [7.2.5 Enviar y descargar ruta del GPS](#)

#### 7.2.1 Abrir una ruta

Para abrir una ruta ya creada ejecute una de las siguientes operaciones:

- Pulse el botón  de la barra de herramientas, elija la carpeta y el archivo que desee abrir y pulse **abrir**. Aparece la ruta en la pantalla.
- Seleccione la opción del menú **Rutas > Abrir ruta**, elija la carpeta y el archivo que desee abrir y pulse **abrir**.
- También puede abrir una ruta desde la ventana **Lista de rutas**, pulsando el botón **Abrir ruta**.

#### 7.2.2 Lista de rutas

CompeGPS dispone una ventana donde se muestran las rutas que están abiertas, al igual que sucede con los tracks, waypoints, relieves y mapas, y desde la cual se pueden realizar diferentes operaciones con las rutas y los waypoints que la componen.

Para abrir la ventana de lista de rutas seleccione la opción de menú **Rutas > Lista de rutas**.

Se abrirá la ventana de lista de rutas en la que se pueden realizar diferentes funciones con los botones que están situados a la derecha de esta ventana:

- **Crear nueva ruta:** Abre la ventana de edición de rutas con todos los campos vacíos para la creación de una nueva ruta. Ver Creación y edición de rutas.
- **Editar la ruta:** Abre la ventana de edición de rutas con la ruta seleccionada. Ver Creación y edición de rutas.
- **Abrir ruta:** Abre un archivo de ruta.
- **Cerrar ruta:** Cierra la ruta seleccionada.
- **Bajar rutas de GPS:** Permite descargar rutas del GPS.
- **Ayuda:** Clique aquí para acceder al manual de CompeGPS.

### 7.2.3 Crear una ruta

Normalmente necesitará cargar un **mapa** y/o relieve en el que orientarse para crear la ruta (vea [abrir mapas](#)). Es muy recomendable tener también cargado un relieve (además del mapa) para disponer de datos de altura para su mapa. La **carga del mejor relieve** disponible para esa zona se realiza automáticamente al abrir la ventana de creación de rutas, siempre que tenga alguna referencia cargada (track, mapa, waypoint...) para que el programa sepa en qué zona está trabajando.

La creación de una ruta se puede realizar de dos formas diferentes: **numéricamente** y **gráficamente**.

Para crear una nueva ruta introduciendo los waypoint **numéricamente** realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de edición de rutas:
  - Seleccione la opción del menú **Rutas > Crear ruta nueva**.

Se abre la ventana de edición de rutas en la que hay varios botones que permiten realizar diferentes operaciones.
2. Introduzca los waypoints que desea utilizar en la ruta, en el orden que desea realizarlos, mediante una de las siguientes operaciones:
  - Clique sobre el botón **Añadir waypoint de la lista**. Este botón permite añadir un waypoint de un archivo de waypoints que ya tenga abierto.
  - Clique sobre el botón **Añadir nuevo waypoint**. Este botón permite crear un nuevo waypoint introduciendo las coordenadas del mismo. Al pulsarlo se abre la **ventana de propiedades del waypoint**, donde tiene que rellenar los campos del waypoint como desee.
3. Guarde la ruta pulsando el botón **Guardar** o **Guardar como**, introduciendo un nombre al archivo y pulsando **Guardar**.

Para crear una ruta **gráficamente** realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ventana de edición de rutas mediante una de las siguientes operaciones:
  - Seleccione la opción del menú **Ruta > Crear nueva ruta**.
  - Clique en el botón **Crear nueva ruta** en la ventana de **Lista de rutas**, vea [Lista de rutas](#)

En la parte inferior de la pantalla aparece la ventana de edición de la ruta.



2. Clique sobre el mapa donde quiera que **empiece la ruta**. Al clicar se creará un waypoint y se seleccionará. Para poder continuar creando la ruta es necesario que el waypoint desde el que se va a continuar la ruta esté seleccionado. Para seleccionarlo haga clic sobre él
3. Presione la tecla **Ctrl** y sin soltarla, vaya clicando sobre los siguientes waypoints de la ruta que quiera crear.

**Nota:** Si aproxima el ratón cerca de algún waypoint ya abierto, este se seleccionará. Clique sobre él si quiere introducirlo en la ruta. Si no tiene ningún waypoint abierto, CompeGPS lo creará automáticamente, dándole un nombre predeterminado que puede modificarse después.

4. Guarde la ruta clicando sobre el botón **Guardar** de la ventana de edición de ruta y dándole un nombre.

Si lo desea puede efectuar cualquier cambio en la ruta, vea [Edición de rutas](#).

**Nota:** También puede crear una ruta a partir de un track. Para hacerlo debe ir al árbol de datos, seleccionar el track y arrastrarlo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) hasta la rama de **rutas**. Entonces se creará una ruta de 10 waypoints que se ajustará, en la medida de lo posible, al trayecto del track.

## 7.2.4 Edición de rutas

### [7.2.4.1 La ventana de edición de rutas](#)

### [7.2.4.2 El tablero de edición de rutas](#)

### [7.2.4.3 Mover waypoints de la ruta](#)

#### 7.2.4.1 La ventana de edición de rutas

Mediante la ventana de edición de rutas puede modificar cualquier aspecto de sus rutas.

Para abrir la ventana de edición de rutas, una vez abierta la ruta que desea editar, haga clic derecho sobre ella y seleccione la opción **editar la ruta**.

En esta ventana verá tres zonas básicas:

- **Listado de waypoints:** A la izquierda de la ventana se encuentra una lista ordenada de los waypoints de la ruta con la siguiente información:
  - **Dist. Parcial:** Calcula la distancia (en las unidades que tenga predeterminadas) entre ese waypoint y el anterior.
  - **Dist. Hasta:** Indica la distancia (para cambiar las unidades vea configuración internacional) que separa este waypoint del inicio de la ruta.
  - **Rumbo (°):** Expresa la dirección seguida desde el waypoint anterior hasta éste.

Justo a la derecha de este listado hay unas flechas (arriba y abajo) que sirven para **modificar el orden** del waypoint seleccionado. Para ponerlo más al inicio de la ruta, por delante de otros waypoints, pulse **flecha hacia arriba**. Para ponerlo más atrás en la ruta, por detrás de otros waypoints, pulse **flecha hacia abajo**.

- **Gráfica:** En el centro de la ventana se abre una gráfica que expresa la distancia (en el eje de abcisas) respecto a la altura (en el eje de coordenadas). Las unidades serán las que usted tenga predeterminadas.

Haciendo clic derecho sobre la gráfica usted podrá elegir que, en el eje **x** (abcisas), aparezca el tiempo en lugar de la distancia.

Si no tiene un **relieve** cargado la ruta aparecerá como una línea recta entre los waypoints. Si tiene el relieve cargado las líneas que componen la ruta (que unen los waypoints) se dibujarán pegadas al relieve con lo que en la gráfica aparecerán los diferentes desniveles que encontraría al recorrer la ruta.

- **Tablero de edición:** La parte derecha de la ventana está ocupada por varios botones que sirven para modificar la ruta a su conveniencia. Vea el siguiente apartado, [El tablero de edición de rutas](#), para una explicación de sus funciones.

#### 7.2.4.2 El tablero de edición de rutas

El tablero de edición de rutas se compone de los botones que se encuentran en la parte derecha de la ventana de edición de rutas. Para abrirla haga clic derecho sobre cualquier punto de la ruta y seleccione **Editar ruta**.

En este tablero, situado a la derecha de la ventana de edición de rutas, puede acceder a las siguientes funciones:

- **Añadir waypoint de la lista:** Este botón permite añadir un waypoint de un archivo de waypoints que ya tenga abierto. Siga los siguientes pasos:
  1. En primer lugar decida el punto de la ruta donde desea añadir el waypoint y seleccione (un clic) el waypoint que le seguirá en la ruta. Es decir, decida **entre que dos waypoints** quiere añadir el nuevo y seleccione el más adelantado..
  2. Pulse el botón **Añadir waypoint**. Aparecerá una ventana con la lista de waypoints que tiene cargados.
  3. Ahora seleccione el waypoint de la lista que ha aparecido y pulse **aceptar** o bien haga **doble clic** sobre el waypoint deseado.

El waypoint se añadirá justo antes del waypoint que tenga seleccionado en el listado de waypoints (en la izquierda de la ventana de edición de waypoints) pero puede cambiarlo de posición pulsando las flechas (arriba o abajo) situadas entre el listado de waypoints y la gráfica.

Esta misma operación se puede realizar, de un modo más rápido e intuitivo, mediante el árbol de datos, vea [moviendo waypoints por el árbol](#).

- **Añadir nuevo waypoint:** Este botón permite crear un nuevo waypoint introduciendo las coordenadas del mismo. Para hacerlo siga las siguientes indicaciones:
  1. En primer lugar decida el punto de la ruta donde desea añadir el nuevo waypoint y seleccione (un clic) el waypoint que le seguirá en la ruta. Es decir, decida **entre que dos waypoints** quiere añadir el nuevo y seleccione el más adelantado.
  2. Pulse el botón **Añadir nuevo waypoint**. Se abrirá la ventana de propiedades del nuevo waypoint.
  3. Rellene toda la información necesaria y cierre la ventana.

El nuevo waypoint se añadirá justo antes del waypoint que tenga seleccionado en el listado de waypoints pero puede cambiarlo de posición pulsando las flechas (arriba o abajo) situadas entre el listado de waypoints y la gráfica.

- **Modificar waypoint:** Seleccione el waypoint que desee modificar en el listado de waypoints (izquierda de la ventana de edición de rutas) y pulse4 este botón para acceder a la ventana de **propiedades del waypoint**. Allí podrá cambiar cualquier aspecto del waypoint seleccionado.

También se accede a esta ventana de propiedades y modificar lo que desee haciendo doble clic en el waypoint correspondiente del listado de waypoints.

Para **modificar el orden** de un waypoint dentro de la ruta, seleccione el waypoint a mover (clic sobre él) y pulse las flechas que hay entre el listado de waypoints y la gráfica. Para ponerlo más al

inicio de la ruta, por delante de otros waypoints, pulse **flecha hacia arriba**. Para ponerlo más atrás en la ruta, por detrás de otros waypoints, pulse **flecha hacia abajo**.

También puede efectuar esta última operación desde el **árbol de datos**, manteniendo pulsada la tecla **Alt** y pulsando la flecha arriba o abajo que hay entre el listado de waypoints y la gráfica para modificar el orden de los waypoints.

- **Quitar waypoint:** Pulsando este botón desaparecerá de la ruta el waypoint que haya seleccionado en el listado de waypoints (izquierda de la ventana de edición de rutas).
- **Guardar:** Guardará los cambios que haya hecho en la ruta en el mismo archivo que ha abierto, con lo que perderá la información original de la ruta en favor de la editada.
- **Guardar como:** Permite dar un nuevo nombre y localización para guardar la ruta editada. De esta forma conservará el archivo original y lo podrá consultar por separado.
- **Color:** Pulse este botón para seleccionar un color diferente para la representación de la ruta.
- **Espesor:** Al pulsar este botón se abrirá un cuadro donde puede introducir un número para definir el grosor de la línea que define la ruta.

#### 7.2.4.3 Mover waypoints de la ruta

La manera más fácil de **mover un waypoint** es arrastrándolo por el mapa. Para hacerlo debe mantener presionado el botón izquierdo del ratón sobre el waypoint y moverlo hasta donde desee. Así el waypoint se desplazará hasta la nueva posición.

También puede efectuar esta operación cambiando las coordenadas del waypoint en su ventana de propiedades, aunque este modo es más engorroso que el anterior.

Para **copiar un waypoint** en otro lugar del mapa (manteniendo el waypoint original) debe mantener pulsada la tecla **Ctrl**, presionar y mantener presionado el botón izquierdo del ratón sobre el waypoint y moverlo hasta donde desee. De este modo se creará una copia del primer waypoint en las coordenadas nuevas.

Este nuevo waypoint se añadirá en cualquier lugar de la ruta, para cambiarlo de posición vaya al **árbol de datos**, seleccione el waypoint y, manteniendo pulsada la tecla **Alt** y pulse flecha arriba o abajo en el teclado para modificar el orden de los waypoints. Vea el apartado [El tablero de edición de rutas](#).

### 7.2.5 Enviar y descargar ruta del GPS

Para **enviar** una ruta al GPS realice las siguientes operaciones:

1. Abra la ruta que quiere enviar al GPS.
2. Prepare su GPS para la carga de datos, vea [Configurar GPS](#).
3. Envíe la ruta al GPS mediante una de las siguientes operaciones:
  - Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Enviar Ruta al GPS**.
  - Clique el botón derecho del ratón sobre la ventana de **Lista de rutas**, vea [Lista de rutas > Enviar a > Enviar Ruta al GPS](#).

Se iniciará la carga de la ruta en el GPS.

Para **descargar** la ruta de su GPS realice las siguientes operaciones:

1. Prepare su GPS para la descarga, vea [Configurar GPS](#).
2. Conecte el GPS a su PC mediante la interfaz.
3. Seleccione la opción del menú **Comunicaciones > Bajar rutas de GPS** o bien en el botón que lleva el mismo nombre, que se encuentra a la derecha en la **Lista de Rutas**.

Aparecerá una ventana informándole del desarrollo de la descarga. Una vez finalizada la descarga aparecerá la ruta o las rutas en pantalla.

### 7.3 Propiedades de la ruta

En la ventana de **Propiedades de la Ruta** se pueden consultar y editar (en algunos casos) las características de las rutas que tengamos cargadas.

Para abrir la ventana de propiedades de una ruta efectúe una de las siguientes operaciones:

- Haga clic derecho en **cualquier punto de la ruta** y seleccione, del menú contextual que aparecerá, la opción **Propiedades de la Ruta**.
- Haga clic derecho sobre el nombre de la ruta en el **árbol de datos** y seleccione la opción **Propiedades de la ruta** en el menú contextual que aparecerá.

En la ventana de **Propiedades de ruta** puede visualizar la siguiente información:

- **Nombre de la ruta:** Aparece el nombre y la extensión (nomalmente .rte) de la ruta.
- **Distancia:** Calcula la distancia acumulada al recorrer, en línea recta, los distintos waypoints que componen la ruta.
- **Área:** En este campo se calcula en área que se rodea al efectuar la ruta. En el caso de que la ruta no termine en el mismo waypoint en que empezó (con lo que no tendríamos un circuito cerrado) el área se calcula cerrando imaginariamente el recorrido con una línea recta.
- **Color:** El color en qué se dibuja la ruta es editable haciendo doble clic sobre este campo y seleccionano un color del desplegable que aparecerá.
- **Grosor píxel:** haciendo doble clic en este campo puede introducir un nuevo número que determine la anchura de la línea que representa la ruta.

### 7.4 Menú contextual de la ruta

El menú contextual de la ruta es el menú que aparece cuando clicamos con el **botón derecho del ratón** sobre cualquier punto de la ruta. Desde él se puede acceder fácilmente a distintas operaciones que se pueden realizar sobre las rutas.

Si abrimos el menú contextual en el **árbol de datos** encontraremos una opción añadida (**Zoom aquí**, para situar la ruta en pantalla) y tres omitidas (**Crear waypoint aquí**, **Buscar mejor mapa para aquí** y **Editar la ruta**).

Las operaciones realizables desde el menú contextual de la ruta son:

- **Buscar mejor mapa aquí:** Abre el mapa con mas resolución para esa zona.

- **Propiedades de la ruta:** Abre la ventana de propiedades de la ruta.
- **Guardar ruta:** Guarda la ruta sobrescribiendo el archivo original.
- **Guardar ruta como:** Permite crear un nuevo archivo para la ruta dándole un nuevo nombre y localización para guardar.
- **Cerrar ruta:** Quita la ruta de la pantalla.
- **Gráficas:** Abre la ventana de gráficas de la ruta.
- **Editar la ruta:** Abre la ventana de edición de rutas desde donde puede cambiar cualquier parámetro de ésta. Vea [Edición de rutas](#).
- **Enviar a:** Envía la ruta a diferentes destinos.
  - **Enviar ruta al GPS:** Carga la ruta en su GPS
  - **Enviar la ruta al compeGPS Pocket:** Enviar la ruta a esta aplicación.
  - **Enviar por Email:** Abre un nuevo correo electrónico con la ruta como archivo adjunto en su programa de gestión de correo predeterminado.
- **Herramientas:**
  - **Invertir la ruta:** Invierte el orden de los waypoints de la ruta.
  - **Convertir la ruta en track:** Crea un nuevo archivo de la ruta en formato TRK, con lo que podrá tratar la ruta como si fuera un track en que los waypoints son los puntos del track.

## 8 Conjuntos: juntando objetos

### 8.1 Definiciones

### 8.2 Operaciones con conjuntos

#### 8.1 Definiciones

##### 8.1.1 ¿Qué es un conjunto?

##### 8.1.1 ¿Qué es un conjunto?

Un conjunto es un archivo donde se pueden guardar diferentes objetos como pueden ser mapas, tracks, relieves, waypoints y rutas.

Todos estos objetos los guarda en un solo archivo en formato **.CJT**, propio de CompeGPS.

Esta función de CompeGPS es muy útil cuando abre en muchas ocasiones los mismos mapas, tracks, relieves, waypoints y rutas, ya que no tiene que abrirlos uno por uno.

#### 8.2 Operaciones con conjuntos

##### 8.2.1 Abrir un conjunto

##### 8.2.2 Crear un conjunto

##### 8.2.3 Guardar conjunto

##### 8.2.1 Abrir un conjunto

Para abrir un conjunto realice las siguientes operaciones:

1. Seleccione la opción del menú **Conjuntos > Abrir conjunto**.
2. Seleccione el archivo **.CJT** y clique sobre el botón Abrir.

##### 8.2.2 Crear un conjunto

Para crear un conjunto realice las siguientes operaciones:

1. Abra todos los objetos (mapas, tracks, relieves, waypoints y rutas) que quiera guardar en el archivo de conjunto.
2. Seleccione la opción del menú **Conjuntos > Guardar conjunto**.
3. Introduzca un nombre al archivo y seleccione la carpeta donde quiere guardarlo.
4. Clique sobre el botón **Guardar**.

##### 8.2.3 Guardar conjunto

Cuando abra el conjunto guardado, se abrirán todos los elementos que lo componen. A la hora de guardarlo deberá **introducir de nuevo el nombre** con que desea guardar el conjunto (si es el mismo se sobrescribirá el archivo antiguo). Si ha modificado el conjunto aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea guardar los cambios. Recuerde que si graba este conjunto modificado con el mismo nombre que el original, este último se perderá.

Para guardar siga los mismos pasos que a la hora de crear un conjunto:

1. Seleccione la opción del menú **Conjuntos > Guardar conjunto**.

2. Introduzca un nombre al archivo y seleccione la carpeta donde quiere guardarlo.
3. Clique sobre el botón **Guardar**.

## 9 Opciones de Visualización

### [9.1 Visualización en la ventana principal](#)

### [9.2 Visualizador 3D](#)

### [9.3 Rendimiento 3D](#)

### [9.4 Visualización de gráficas](#)





### [9.5 El mapa móvil](#)

### 9.1 Visualización en la ventana principal






La ventana principal es la que se abre al ejecutar el programa y es donde se trabaja la mayor parte del tiempo por su comodidad y claridad de representación. En ella se visualizan, en 2D (superficie plana), los elementos con que se trabaja en CompeGPS (mapas, relieves, tracks, waypoints y rutas). Dispone de diferentes herramientas para ayudarle a conseguir una **visualización óptima** que le permita trabajar cómodamente en CompeGPS.

La mayoría de estas opciones están disponibles por defecto en la barra de botones. Esta barra es completamente configurable para tener en ella los botones que más le interesen (vea [Configuración de teclas y botones](#)). También puede acceder a ellas abriendo la pestaña **Ver** del menú principal.




Las herramientas disponibles son las siguientes:

- **Zoom 100%** : Pulsando este botón el mapa se visualizará a su máxima resolución.
- **Desplazamiento** : clicando al botón permite desplazarse por la pantalla de visualización.
- **Zoom ventana** : permite hacer una ventana de zoom con la distancia que usted quiera.
- **Modo selección** : Con esta herramienta puede seleccionar los elementos de un área de la pantalla manteniendo pulsado del botón izquierdo del ratón y arrastrando para crear un rectángulo sobre la zona deseada.
- **Reducir zoom** : permite hacer un zoom para reducir la visualización de los datos cargados en la pantalla. Mediante la rueda del ratón también puede aumentar o reducir el zoom.
- **Ampliar zoom** : permite hacer un zoom para aumentar la visualización de los datos cargados en la pantalla. Mediante la rueda del ratón también puede aumentar o reducir el zoom.
- **Zoom previo** : Vuelve al zoom que tenía antes de la última variación. Esta opción es útil cuando se ha cambiado el zoom con la herramienta escala de mapa.
- **Escala de mapa** : permite escoger de una lista el aumento o reducción del mapa en porcentaje o introducirlo en porcentaje o m/píxel.
- **Ver todo** : clicando al botón se centran en la pantalla todos los objetos cargados. Clicando la extensión lateral podrá **determinar que objetos** quiere centrar (tracks, waypoints, mapas). Esta función resulta muy útil cuando no encuentra la localización de los objetos cargados.
- **Vista en miniatura** : Activa una ventanilla desde la cual puede ver todos los elementos cargados y un rectángulo rojo que representa la zona que es visible en este momento en la ventana principal. Esta opción es muy útil para orientarse cuando trabaje en zooms muy elevados.
- **Ventana lupa** : Abre una ventanilla en la cual puede ver un zoom (doble aumento) de la zona por donde pase el puntero.




- **Ver cuadrícula de proyección** : Muestra la cuadrícula UTM en pantalla.
- **Ver cuadrícula de grados** : Muestra la cuadrícula Latitud/Longitud en pantalla.
- **Medir distancia** : clique primero en el punto de origen y a continuación el punto final para calcular la distancia lineal entre los dos puntos. CompeGPS le informará de las coordenadas de los dos puntos, la distancia lineal y la demora verdadera.  
**Nota:** Si no pulsa el punto final podrá ver la distancia desde el punto inicial a cada punto por el que pase el puntero en una etiqueta que se abrirá automáticamente cuando se aleje unos centímetros del punto de origen.
- **Ver gráfica al pie de página** : visualiza la ventana de la gráfica del track.
- **Visor 3D** : Entra en la ventana de visualización 3D, vea [Visualizador 3D](#) para más información.

Las siguientes herramientas no están disponibles por defecto en la barra de botones (aunque se pueden añadir mediante [Configuración de teclas y botones](#)) pero sí en el desplegable **Ver** del menú principal (excepto degradar color del track, que es accesible desde el menú contextual del track):

- **Visión nocturna** : Pone la pantalla en un modo más oscuro de manera que sea más cómoda de ver en situaciones de poca luz.
- **Girar el mapa** : Permite introducir un ángulo de giro para que todos los elementos de pantalla sufran una rotación que le permita conseguir la mejor vista. Al hacerlo aparecerá una pequeña brújula en la parte inferior derecha para que se pueda orientar más fácilmente.
- **Degradar el color del track** : Puede elegir que el track cargado cambie de color según varios parámetros (altura, velocidad, temperatura...). También puede elegir entre que valores quiere que se degrade el track pulsando el botón derecho sobre la barra de referencia que se abre al degradar un track y seleccionando **Select range for this value**.

**Nota:** Esta opción no se encuentra por defecto en el menú **Ver** sino en el menú **Track**.

- **Ver notas de objetos en pantalla** : Esta opción está seleccionada por defecto y permite obtener una información rápida de los elementos cargados en la ventana al pasar el puntero sobre ellos. Por ejemplo, al situar el puntero sobre un punto de un track se visualizará una pequeña ventana donde aparecerán día, hora, altura y número de punto.

La información que aparece en esta pequeña ventana es seleccionable con la función Campos del hint, del apartado, Tracks de la ventana de opciones de configuración (vea, [configuración de tracks](#)). Esta última opción no es accesible desde el menú ver ni en la barra de botones, aunque se puede añadir a ésta mediante [Configuración de teclas y botones](#).

**Nota:** Las ventanas de **Árbol de datos**, **Gráfica a pie de página** y **Visualizador 3D** pueden mostrarse en modo anclado (no se superpone a la ventana principal) o flotante (ventana independiente y superpuesta a la principal). Para cambiar de un modo a otro haga clic derecho sobre la barra de título (límite superior de la ventana o izquierdo en el caso de las gráficas) y seleccione **Anclar en la ventana principal** o **Ver flotante** según desee. También puede desanclar la ventana arrastrándola por la barra de título.

**Nota:** Recuerde que puede ver el track de un color uniforme o degradado según diferentes variables (altura, velocidad...). Para hacerlo seleccione **Degradar color del track** en el apartado **Track** del menú principal o en el menú contextual del track (clic derecho sobre él).

**Nota:** Puede modificar algunas de las propiedades de un track (color, espesor y tipo de representación del track) para que sean diferentes en diferentes tramos del track. Para conseguir esto deberá tener un track dividido en tramos. Puede dividirlo usando la herramienta **Cambiar de tramo aquí** a la cual se accede desde el apartado **Tramos** del menú contextual del track (clic derecho sobre el track). Seleccione la opción **Propiedades de este tramo**, dentro de este mismo apartado **Tramos** del menú contextual del track, para ver o modificar las características de visualización de ese tramo.

## 9.2 Visualizador 3D

### [9.2.1 Abrir ventana de visualización en 3D](#)

### [9.2.2 Control y movimiento en 3D](#)

### [9.2.3 Modo cámara esclava](#)

### [9.2.4 Barra de herramientas del visualizador 3D](#)

### [9.2.5 Opciones de configuración 3D](#)

### [9.2.6 El simulador de vuelo](#)


#### 9.2.1 Abrir ventana de visualización en 3D

CompeGPS permite visualizar las montañas y los tracks en 3D en la ventana de visualización de tres dimensiones.

Hay que tener en cuenta que hay **tracks** de **2** y de **3 dimensiones**. Existen GPS que no memorizan las alturas en los puntos que componen los tracks. Estos tracks de 2 dimensiones también se pueden visualizar en la ventana 3D, pero aparecerán planos, en el caso de no tener ningún relieve cargado o pegados al relieve en el caso de tenerlo. Para información más detallada sobre los tracks vea el capítulo [3. Trabajando con tracks](#).

Para poder ver las montañas en 3D es necesario abrir previamente un relieve, vea [Abrir relieve](#). Si usted no abre el relieve que desee para su visionado 3D CompeGPS cargará uno automáticamente.

Para abrir la ventana de visualización 3D realice una de estas operaciones:

- Seleccione la opción del menú **Ver > Visor 3D**.
- Clique sobre el botón  (visor 3D) de la barra de herramientas.

**Nota:** Puede tener esta ventana en modo anclado (no se superpone a la ventana principal) o flotante (ventana independiente y superpuesta a la principal). Para cambiar de un modo a otro haga clic derecho sobre la barra de título (límite superior de la ventana) y seleccione **Anclar en la ventana principal** o **Ver flotante** según desee. También puede desanclar la ventana arrastrándola por la barra de título

#### 9.2.2 Control y movimiento en 3D

CompeGPS permite un amplio control de la visualización 3D para que pueda obtener una perspectiva perfecta que le permita trabajar con comodidad y gozar del visionado de sus salidas de la mejor manera.

Para facilitar su orientación al moverse por las 3D, el visor 3D incorpora una **brújula** cuya parte superior es paralela al mapa e indica la orientación como una brújula normal. El **borde** de esta brújula (que aparece cuando la vista del mapa no es perfectamente vertical) se indica el punto cardinal hacia donde está orientado en este momento. De este modo, si vemos **N** en este borde significa que estamos mirando hacia el norte.

Puede moverse por el entorno 3D mediante el **ratón** (modo más cómodo) o mediante los botones de la **barra de herramientas**.

1. Los movimientos con el **ratón** son los siguientes:

- **Botón derecho:** Manteniendo el clic del botón derecho y moviendo el ratón, podrá realizar giros circulares dentro de un mismo eje, produciendo un efecto de cabeceo y aladeo. Es decir, manteniendo pulsado este botón, el movimiento del ratón es equivalente al que realizaría al mover su cabeza para ver el entorno desde un punto estático.



- **Botón izquierdo:** Manteniendo el clic del botón izquierdo y moviendo el ratón, podrá realizar desplazamientos horizontales y verticales. Al hacer esta operación será como si cogiera el mapa y lo desplazara manteniendo fija la orientación de su mirada.








- **Botón rueda:** Si su ratón dispone de botón rueda, podrá avanzar y retroceder en el conjunto 3D. Manteniendo presionada la ruedecilla y moviendo el ratón podrá modificar la altura.



**Nota:** En el modo **cámara esclava** (vea [Modo cámara esclava](#)), los dos botones del ratón (también el de la ruedecilla) realizarán la misma función de girar en un mismo eje.

2. En la **barra de herramientas** tiene otra manera de acceder a estas funciones:



- **Girar izquierda y Girar derecha** : Pulsando estos botones efectuará un giro sobre su mismo eje como si moviera su cabeza a derecha e izquierda. También puede hacer esto manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.
- **Girar abajo y Girar arriba** : Pulsando estos botones efectuará un giro sobre su eje horizontal de manera que será como si mirara hacia arriba o abajo sin moverse del lugar. También puede hacer esto manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.
- **Avanzar y Retroceder:** Con los botones  podrá acercarse o alejarse siguiendo su orientación actual igual que si efectuara un zoom. La misma función es accesible desde la ruedecilla de ratón.

- **Ascenso rápido y Descenso rápido**  : Con estos botones podrá ganar o perder altura rápidamente. Manteniendo pulsada la ruedecilla del ratón y moviendo éste arriba y abajo se consigue el mismo efecto.

### 9.2.3 Modo cámara esclava


Este modo de visión 3D consiste mantener la **cámara fijada** en un punto concreto dentro de las tres dimensiones, limitando su libertad a enfocar en la dirección que desee, pero sin desplazarse por el escenario.


El modo cámara esclava también puede ser **inverso**, es decir mantener enfocado un mismo punto a pesar de los movimientos de la cámara por el escenario. De este modo, moviendo la cámara se pueden conseguir multitud de perspectivas del mismo punto.

Para cambiar de modo inverso a modo directo o viceversa debe utilizar los botones   (o la ruedecilla del ratón) para acercarse al punto de esclavizaje (waypoint o simulador) y entrar en él en modo cámara esclava directo o alejarse y en modo inverso.

El punto al que se esclaviza la cámara puede ser un waypoint o el helicóptero del simulador de vuelo. Al entrar en modo simulador de vuelo se pondrá automáticamente el modo cámara esclava.




Para esclavizar la cámara a un waypoint ejecute una de las siguientes operaciones:
















- Abra el desplegable del botón  y seleccione la opción Poner punto de vista en un waypoint. Seleccione, en la ventana que se abrirá, el waypoint al cual desea esclavizar la cámara y ésta se colocará automáticamente en esa posición.
- Busque el waypoint por el escenario. Una vez encontrado pulse el botón derecho del ratón sobre él y seleccione la opción **Situar la cámara esclava aquí**.





Para salir del modo cámara esclava pulse el botón 

### 9.2.4 Barra de herramientas del visualizador 3D

En la ventana visualizadora de 3D puede acceder a las siguientes funciones:

1. **Ampliar zoom** : Acerca el punto de vista en la dirección donde esté orientado.
2. **Reducir zoom** : Aleja el punto de vista del punto al que está enfocado.
3. **Situar posición del punto de vista** : Esta opción da la posibilidad de elegir entre los siguientes lugares donde situarse dentro del visor 3D:
  - Poner el punto de vista en el **centro del mapa**: Le situará en el punto central del mapa. Orientado en la misma dirección que tenía cuando pulsó el botón.
  - **Entrar las coordenadas** del punto de vista: En la ventana aparecida marque los datos del punto deseado.
  - Poner el punto de vista en **un waypoint**: Seleccione el waypoint deseado en la ventana de waypoints cargados que se abrirá al pulsar esta opción.
  - Poner el punto de vista en el **punto actual del "moving map"**: Visualice el conjunto desde el punto actual en el que se encuentra usted. Debe tener el moving map activado.

4. **Vista sin perspectiva**  : Pulsando este botón pasará a controlar el entorno 3D como si de un objeto se tratara. De este modo no se encontrará inmerso en el escenario 3D sino que podrá manejarlo como si fuera una maqueta. Este tipo de vista sin perspectiva consume menos recursos de su computadora.
  5. **Simulador de vuelo**  : Activa el modo simulador de vuelo, con el que puede moverse por el entorno como si estuviera pilotando un helicóptero. Vea el apartado [El simulador de vuelo](#).
  6. **Activar sombreados**  : Con este botón pulsado se realiza un efecto de sombreado que imita el efecto de las luces de la realidad. Este sombreado es configurable desde la ventana de opciones 3D. Vea, [opciones de luces](#).
  7. **Opciones 3D**  : Abre la ventana de opciones del visor 3D desde donde puede configurar multitud de características de este visor. Para información detallada de estas opciones vea [Opciones de configuración 3D](#).
  8. **Girar continuamente**  : Activando este botón el punto de vista irá variando suavemente de manera que, sin necesidad de pulsar ningún otro botón, podrá ver la zona desde distintos puntos de vista. Puede configurar los parámetros de este modo desde la ventana de configuración 3D, opciones de Girar continuamente.
  9. **Botones de movimiento**  : Estos ocho botones le permiten moverse por en entorno 3D tal y como se explica en el apartado [Control y movimiento en 3D](#).
  10. **Botones de animación en 3D**: Con estos botones puede controlar la animación de los tracks que tenga guardados:
    - **Stop**  : Finaliza la animación.
    - **Play**  : Inicia la animación. En el caso de tener más de un track cargado seleccione el que desee iniciar del desplegable al lado de este botón.
    - **Pause**  : Pulsando este botón se detiene la animación de manera que pulsando play posteriormente se retomará la animación desde el punto donde se ha pausado.
- Quando estén activados estos botones aparecerán de color verde .
- Puede añadir más botones (rápido adelante , rápido atrás , anterior track , siguiente track ) a los disponibles por defecto mediante el apartado [Configuración de teclas y botones](#) de la ventana de opciones de configuración.
- Puede cambiar los parámetros de esta animación en la [ventana de opciones 3D](#).
11. **Pintar la sombra virtual**: En el caso de trabajar con tracks que no estén pegados al suelo (tracks), pinta su proyección en el suelo.
  12. **Regenera vista 3D ahora**  : El visor 3D de CompeGPS puede recrear con más detalle las zonas que está enfocando en este momento. Para hacerlo pulse este botón.

13. **Regenerar 3D automáticamente** : Seleccionando este botón se irá regenerando la vista a medida que se mueva por el escenario sin necesidad de pulsar el botón **Regenera vista 3D ahora**.
14. **Guardar imagen en un archivo** : Crea un archivo de imagen con la vista que tenga en ese momento en el visor 3D, permitiéndole seleccionar dónde desea guardar el archivo, su nombre y formato (.bmp, .jpg o .png) en la ventana que se abrirá.
15. **Grabar un vídeo** : Pulsando este botón se iniciará la grabación de un archivo de vídeo de los movimientos que realice en el visor 3D. Seleccione la **localización** donde desea guardar el archivo e introduzca su **nombre**. Después elija la **resolución** que tendrá (a mayor resolución, más espacio ocupará el vídeo) y el tipo de **compresión**. Hecho esto, el visor se pondrá en la resolución elegida y grabará sus movimientos. Para finalizar la grabación pulse de nuevo el botón **Grabar un vídeo** y este se deseleccionará.
16. **Aspecto del terreno** : Puede elegir, en el menú desplegable el modo en que se representará el terreno entre seis opciones:

- **Mapa (textura)**: Verá dibujado el mapa que tenga cargado sobre el relieve.
- **Superficie hipsométrica**: Verá el relieve coloreado según la altura.
- **Superficie lisa**: Aparecerá el relieve con un solo color.
- **Alambres**: Solamente verá el dibujo de los de los polígonos que componen el relieve.
- **Alambres + superficie**: Se dibujarán los alambres sobre la superficie lisa.
- **Alambres + mapa**: Se dibujarán los alambres sobre el mapa.

Vea [Opciones de configuración 3D](#) para modificar más opciones del aspecto del terreno.

17. **Barra de exageración de alturas**: Se encuentra en la parte derecha de la ventana y permite multiplicar (1X, 1,5X, 2X, etc.) los desniveles representados en pantalla para resaltar las variaciones del terreno y elementos cargados. Para hacerlo mueva la barra arriba o abajo.

## 9.2.5 Opciones de configuración 3D

### [9.2.5.1 Opciones de Animación](#)

### [9.2.5.2 Opciones de Relieves 3D](#)

### [9.2.5.3 Opciones de Vista Mundial](#)

### [9.2.5.4 Opciones de Cielo](#)

### [9.2.5.5 Opciones de Superposiciones](#)


### [9.2.5.6 Opciones de Luces](#)

### [9.2.5.7 Opciones de Tracks](#)

### [9.2.5.8 Opciones de Simulador](#)

### [9.2.5.9 Opciones de Girar Continuamente](#)

### [9.2.5.10 Opciones de Joystick](#)

Clique sobre el botón  de la ventana de visualización en 3D, para modificar las opciones predeterminadas del 3D:

#### 9.2.5.1 Opciones de Animación

En el apartado **Animación** puede modificar las mismas características que en las opciones generales de animación en 2D y alguna más. Todas ellas se describen a continuación:

- **Velocidad de animación:** El número que aparece será el de las veces que correrá más rápido la animación respecto a la velocidad real.
- **Modo de animación:** Hay cuatro modos de animación:
  - **Mover los iconos sobre el track:** Con el track dibujado, el icono se moverá por encima de él.
  - **No pintar tracks durante la animación:** El icono se moverá sin mostrar el track que está siguiendo.
  - **Mover los iconos creando el track:** El icono irá dejando un rastro que será el recorrido del track.
  - **Mover los iconos ocultando el track:** El track se irá borrando a medida que el icono lo recorra.
- **Icono en movimiento:** Seleccione el icono que señalará el punto del recorrido en que se encuentra. Este aparecerá en la animación 2D (no en el visor 3D).
- **Icono al acabar:** Puede elegir un icono diferente para mostrar en el punto final del track, para saber en que momento ha terminado.
- **Girar icono:** Con esta opción señalada el icono cambiará de orientación dependiendo de la dirección que tome el track.
- **Escribe el nombre del usuario:** Aparecerá el nombre del piloto en la animación 2D, no en el visor 3D.
- **Icono 3D:** Puede cambiar el icono que se muestra en la animación en 3D.
- **Escala de los iconos 3D:** Elija el tamaño del icono 3D.

#### 9.2.5.2 Opciones de relieves 3D

En este apartado puede ver diferentes datos sobre la gestión de texturas (en la parte derecha de la ventana) y puede modificar las siguientes opciones:

- **Modo render:** Puede seleccionar 4 modos de renderizado, que determinarán el modo en que se visualizará el relieve:
  - **Mapa (textura):** Se verá el dibujo del mapa que tenga cargado, pegado al relieve.
  - **Superficie hipsométrica:** Verá el relieve 3D coloreado según la altura de cada punto.
  - **Superficie lisa:** Verá el relieve 3D en un solo color.
  - **Alambres:** Solamente verá las líneas que delimitan los rectángulos que componen el relieve.

- **Color:** Permite seleccionar el color base para el relieve, pudiendo obtener resultados espectaculares viendo el relieve en modo **Superficie lisa**.
- **Tamaño de las texturas:** A más tamaño, más calidad y más consumo de recursos.
- **Multiresolución:** Escoge los detalles de la renderización necesarios y descarta los detalles innecesarios, de este modo, la visualización es realista pero rápida al mismo tiempo.
- **Usar "MipMaps":** Activando esta opción se consigue una mejor calidad de imagen.
- **Regenerar 3D automáticamente:** Al moverse por el relieve, se mejorará automáticamente la calidad de la zona que esté visualizando.

Vea el capítulo [Rendimiento 3D](#) para una información detallada del funcionamiento del sistema 3D.

#### 9.2.5.3 Opciones de Vista Mundial

En este apartado puede elegir visualizar los mapas sobre la curvatura esférica de la Tierra.

- **Imagen para la vista mundial:** le permitirá elegir una imagen para que sea asignada a dicha esfera.

#### 9.2.5.4 Opciones de Cielo

El cielo que se mostrará puede tener 4 formas de visionado:

- **Fondo azul por defecto:** Fondo monocolor. Pulsando **Cambiar color** puede poner otro color que no sea el azul.
- **Imagen fondo: degradado de color:** Permite elegir dos colores y crear el cielo a partir de un difuminado entre los dos.
- **Importar imagen de fondo:** Con esta opción puede poner como cielo cualquier imagen que usted quiera, buscándola a través del botón **Explorar**. Compe GPS incorpora en archivo sky.jpg, con el cual se consigue un efecto muy agradable.
- **Cielo de noche:** Si selecciona esta opción el cielo aparecerá oscuro y con estrellas.
- **Color del horizonte:** Puede seleccionar el color de horizonte que más se ajuste a su configuración.

#### 9.2.5.5 Opciones de Superposiciones

Dentro de este apartado podrá superponer a los mapas algunos elementos que le aportarán datos de interés:

- **Brújula:** activando esta opción una pequeña brújula en movimiento le dará la orientación real de su visión
- **Gráfica del 3D:** Le aparecerá la gráfica del relieve 3D en el caso de que ésta estuviera disponible.



#### 9.2.5.6 Opciones de Luces

En el apartado Luces puede modificar las siguientes opciones:

- **No usar luces/Luz solar:** Seleccione una de estas dos opciones para desactivar o activar el sistema de luces y sombras.
- **Ángulo horizontal/ Ángulo vertical:** Variando estos dos ángulos se puede ubicar el foco de luz (sol) en cualquier situación.

El ángulo horizontal mueve el sol hacia el oeste (menos ángulo) o hacia el este (más ángulo).

El vertical lo mueve hacia el norte (más ángulo) o el sur (menos ángulo).

- **Relación de luz ambiente:** Indica la cantidad de luz ambiente (no procedente del sol) presente en el escenario. Mucha luz ambiente disimula las sombras (reduciendo el realismo) pero favorece la visibilidad de todos los puntos del escenario.
- **Luz directa máxima:** Cuanto más elevado sea este valor más luz llegará procedente del sol, de manera que acentuará el contraste entre luces y sombras.
- **Usar sombras suaves:** Seleccione esta opción si desea un suavizado de las sombras con el relieve.

#### 9.2.5.7 Opciones de Tracks

A continuación se muestran las opciones de visualización del track que puede modificar en esta ventana. Puede abrir el menú contextual del track para más opciones (vea [menú contextual del track](#)).

- **Espesor del track:** Cuanto más elevado sea este número mayor será el grosor de la línea que representa los tracks.
- **Dibujar track con su altura propia:** Con esta opción seleccionada se dibujará el track sin su proyección en el suelo.
- **Dibujar track con su altura propia y proyectada:** El track irá acompañado de su sombra proyectada en el suelo (útil para tracks aéreos).
- **Dibujar track proyectado en el suelo:** Si tiene seleccionada esta opción no aparecerá en dibujo del track sino su proyección vertical en el suelo. En el caso de tracks terrestres, esta proyección será idéntica que el dibujo del track.

#### 9.2.5.8 Opciones de Simulador

Con el simulador puede recorrer el escenario como si pilotara un helicóptero. Las siguientes opciones son configurables:

- **Tipo de simulador:** Puede elegir utilizar el simulador de coche, con lo que su vehículo estará pegado al suelo, o el simulador de vuelo, con lo que tendrá total libertad 3D.

- **A mínima distancia del suelo:** La distancia que introduzca será la máxima a la que se podrá acercarse al suelo, tanto en el simulador como en el movimiento general dentro del visor 3D. Esto significa que su punto de vista no podrá estar por debajo de este nivel, aunque el helicóptero si podrá estarlo.

Vea el apartado [El simulador de vuelo](#) para información más detallada sobre esta herramienta.

#### 9.2.5.9 Opciones de Girar Continuamente

Aquí puede configurar el movimiento que se va a producir al tener activada la opción de **Girar continuamente**:

- **Velocidad de giro vertical:** Determina el grado de movimiento de enfoque arriba y abajo.
- **Velocidad de giro horizontal:** Un número elevado en este campo produce un gran movimiento a izquierda y derecha de la cámara.
- **Velocidad de desplazamiento:** Indica lo rápido que será el movimiento de acercarse o alejarse del punto donde está anclada la cámara. Este tipo de movimiento sólo se dará cuando la cámara esté anclada en un elemento (waypoint, helicóptero del simulador o icono de animación)
- **Distancia máxima:** Este valor expresa la máxima distancia que se recorrerá antes de cambiar de dirección.
- **Distancia mínima:** Este valor expresa la mínima distancia que se recorrerá antes de cambiar de dirección.

#### 9.2.5.10 Opciones de Joystick

En este apartado puede asignar una función a cada botón y eje de su joystick, configurándolo para que le sea cómodo de usar.

Antes de empezar deberá **conectar el joystick** tal y como éste lo requiera. Una vez haya hecho esto aparecerá una exclamación en esta ventana informándole de que se ha detectado el joystick y aparecerán las opciones de configuración. Estas opciones consistirán en una línea para cada eje o botón de que disponga en su joystick, hasta un máximo de cuatro ejes y cuatro botones.

Para saber que **ejes** de su joystick son los ejes 1, 2, 3... mueva esos ejes y fíjese en cuál de las barras de la derecha se mueve con cada uno.

Con los **botones** puede realizar una operación parecida, al pulsar un botón se seleccionará el pequeño cuadrado de la derecha del número de botón correspondiente y al soltarlo se deseleccionará.

Una vez sepa cuáles son sus ejes y botones, elija del desplegable correspondiente a cada uno la **función** que le desea asignar. Para una descripción de la utilidad de cada opción vea [Uso del joystick en el simulador de vuelo](#).

## 9.2.6 El simulador de vuelo

### [9.2.6.1 Elección del tipo de simulador](#)

### [9.2.6.2 Controles del simulador](#)

### [9.2.6.3 Uso del joystick en el simulador de vuelo](#)

CompeGPS pone a su disposición un simulador de vuelo (también en versión coche) para que pueda moverse por el escenario como si pilotara un helicóptero. Con esta opción puede conseguir un tipo de desplazamiento característico que le puede ayudar a conseguir el visionado del terreno que más se ajuste a sus necesidades.

Para entrar en modo simulador pulse el botón  de la barra de herramientas. Cuando quiera salir del modo simulador vuelva a pulsar este botón.

#### 9.2.6.1 Elección del tipo de simulador


Al pulsar el botón del simulador verá, en la parte inferior de la ventana, un campo seleccionable con el nombre **Simulador coche**. Si este campo está seleccionado el simulador funcionará en modo coche. En este modo, su vehículo se desplazará **pegado al suelo**. Si le da altura (vea el apartado [controles del simulador](#)) ésta se perderá rápidamente como si cayera por efecto de la gravedad. Además, en este tipo de simulador no podrá dar velocidad vertical a su vehículo.

También puede seleccionar por defecto el tipo de simulador en la ventana de opciones (vea [opciones de simulador](#)).


En el modo simulador de vuelo podrá graduar a su gusto la altura del vehículo y su velocidad vertical (vea [controles del simulador](#)).

#### 9.2.6.2 Controles del simulador



En el modo simulador dispone de los siguientes controles:

- **Dirección del helicóptero:** Para girar el vehículo mantenga pulsado el botón izquierdo o derecho del ratón y muévalo a derecha o izquierda. También puede girar mediante los botones  de la barra de herramientas, pero, si está en una vista externa, ésta no seguirá el giro del helicóptero, de modo que obtendrá una vista del costado del aparato.

**Nota:** Un movimiento **arriba o abajo** con el ratón no dará como resultado un cambio de dirección sino solamente un cambio de la vista.

- **Vista desde dentro del helicóptero:** Pulsando el botón derecho o izquierdo del ratón y moviéndolo arriba, abajo, izquierda o derecha podrá mover su vista en esas direcciones. También puede orientar la vista mediante los botones  (mirar arriba o abajo) de la barra de herramientas.

**Nota:** los movimientos a derecha e izquierda modificarán la dirección del vehículo.

- **Vista del helicóptero:** Al iniciar el simulador la cámara se encontrará dentro del helicóptero. Para salir de él y tener una vista exterior gire la ruedecilla del ratón hacia delante más o menos según quiera estar más o menos lejos del aparato. Si no dispone de ruedecilla en su ratón puede usar los botones  de la barra de herramientas. Puede mover la vista del mismo modo que dentro del helicóptero.
- **Velocidad:** Para aumentar o disminuir la velocidad del helicóptero mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el marcador de velocidad (parte inferior izquierda de la ventana) y mueva arriba o abajo para acelerar o decelerar, respectivamente.
- **Altura de track:** Para aumentar o disminuir la altura del helicóptero mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el marcador del altura (parte inferior izquierda de la ventana) y mueva arriba o abajo para ascender o descender, respectivamente. Esta función también es accesible usando los botones  de la barra de herramientas.
- **Velocidad vertical:** Para aumentar o disminuir la velocidad vertical del helicóptero mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el marcador del altura (parte inferior izquierda de la ventana) y mueva arriba o abajo para determinar el movimiento vertical constante que tendrá el aparato.
- **Crear un track simulado:** Si selecciona esta opción (en la parte inferior izquierda de la ventana), a medida que se desplace con el helicóptero se irá dibujando un track de su recorrido con el que podrá realizar las funciones habituales de los tracks.

Cuando quiera finalizar el track deselectione **Crear un track simulado**. Los siguientes tracks que cree se dibujarán en un color diferente para que no los confunda.

#### 9.2.6.3 Uso del joystick en el simulador de vuelo

CompeGPS le permite pilotar el simulador mediante un joystick, facilitando un control más intuitivo y realista en sus paseos por el escenario 3D.

Dispone de varios comandos para ejecutar mediante el joystick, para asignar cada comando a un botón o eje del joystick utilice el apartado **Joystick** de la ventana de opciones 3D (ver [Opciones de joystick](#)).

Los comandos disponibles para asignar a los ejes son los siguientes:

- **Vista-rumbo:** Al asignar esta función a un eje, éste servirá para girar el helicóptero a derecha e izquierda, cambiando de este modo el rumbo que se toma.
- **Motor:** Esta función determina la potencia que se dará al aparato. Situando este eje en el extremo negativo la velocidad irá descendiendo hasta zero. En el extremo positivo la velocidad aumentará hasta el máximo (unos 300 km/h). Si sitúa el eje en un punto intermedio la velocidad se estabilizará en un valor proporcional a la posición de este punto.  
  
**Nota:** puede moverse a más velocidad que la máxima deshabilitando esta opción y aumentando la velocidad directamente en el marcador de velocidad de la parte inferior izquierda de la ventana (manteniendo pulsado en botón izquierdo del ratón y desplazándolo hacia arriba).
- **Frenos:** Un eje con esta función aplicará una fuerza negativa al helicóptero, de manera similar pero opuesta a la del **motor**. También puede asignar esta función a un botón, liberando un eje para otras funciones.
- **Vista-cabeceo:** Para levantar o bajar el morro del helicóptero utilice esta función. Al bajar el morro el aparato se dirigirá hacia el suelo (perdiendo altura) y al levantarlo se elevará.

En los botones de su joystick puede asignar las siguientes funciones:

- **Nuevo waypoint:** Al pulsar un botón con esta función asignada se soltará un waypoint que marcará el punto exacto donde lo ha soltado. Si suelta un waypoint mientras vuela, este no caerá al suelo sino que se quedará en la misma altura donde lo ha soltado.
- **Disparar waypoint:** Si pulsa (sin soltar) un botón con este comando asignado aparecerá un punto de mira. Al soltar el botón, saldrá lanzado hacia delante un waypoint que se detendrá al llegar al suelo, en el lugar donde apuntaba el punto de mira.
- **Sólo sonido de disparo:** Si desea hacer ruido sin ningún propósito aparente asigne esta función a un botón y utilícelo a modo de cláxon.
- **Frenos:** Puede aplicar potencia de frenado al aparato asignándole un simple botón en lugar de un eje, dejando el eje libre para otras funciones.
- **Ascenso rápido:** Un botón con esta función aplicará velocidad vertical positiva mientras lo mantenga pulsado.
- **Descenso rápido:** Función idéntica a la anterior pero con velocidad vertical negativa.

### 9.3 Rendimiento 3D

#### [9.3.1 Introducción](#)

#### [9.3.2 Texturas y memoria de video](#)

**9.3.3 Mip maps**

**9.3.4 Motor 3D CompeGPS 2004**

**9.3.5 Regeneración**

**9.3.1 Introducción**

Las Opciones de Texturas 3D han cambiado desde la versión 5.61. Ahora se incluye una ventana informativa del estado de memoria. Continúe leyendo para más información sobre el rendimiento 3D y así poder sacar el máximo rendimiento del 3D según las características de su ordenador.

**9.3.2 Texturas y memoria de vídeo**

**9.3.2.1 Tamaño de texturas**

**9.3.2.2 Recomendamos**

Según como tenga configurado su PC, y CompeGPS, el rendimiento de la vista 3D variará mucho.

Lo primero que ha de saber, es que las tarjetas de vídeo modernas guardan en su propia memoria las texturas (o sea, las imágenes, como mapas, cielo, etc.). Las tarjetas de vídeo suelen tener 32Mb, 64Mb, y algunas 128Mb.

Si configura CompeGPS para que use muchas texturas, o texturas muy grandes, estas no cabrán en la tarjeta de vídeo, y se guardarán en la memoria convencional. Si esto pasa, entonces el rendimiento del 3D bajará.

**9.3.2.1 Tamaño de texturas**

Este es el tamaño de las texturas:

	Sin MipMaps		Usando MipMaps	
	16bits	32bits	16bits	32 bits
256x256	0.12 Mb	0.25 Mb	0.16 Mb	0.33 Mb
512x512	0.5 Mb	1 Mb	0.66 Mb	1.3 Mb
1024x1024	<b>2 Mb</b>	4 Mb	2.6 Mb	5.3 Mb
2048x2048	4 Mb	8 Mb	5.4 Mb	10.6 Mb

Si seleccionas la opción “*Usar MipMaps*”, las texturas necesitarán un 33% más de memoria aproximado.

**9.3.2.2 Recomendamos**

Recomendamos usar texturas con un tamaño de **1024**, y configurar su tarjeta gráfica a **16** bits de color. Cada textura usará así 2 Mb.


**9.3.3 “Mipmaps”**


Los Mipmaps son texturas con diferente nivel de calidad en ellas. Una textura mipmap de 1024x1024 es realmente una textura hecha por varias texturas: 1024x1024, 512x512, 256x256, 128x128, 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2. Si la textura es dibujada muy lejos, el sistema usará una calidad baja de textura, como por ejemplo una textura 16x16.

El efecto de los Mipmaps es que el parpadeo de las texturas lejanas desaparece. Los Mipmaps también son dibujados rápidamente ¡pero necesitan más memoria!

**9.3.4 Regeneración**

Cuando está mirando una imagen en 3D y sale fuera del sector con más precisión, puede:

1. Clicar el botón de Regeneración . Éste botón mueve las capas de precisión para centrarlas otra vez en su posición.

2. Clicar el botón de Regeneración Automática, . Cuando clics éste botón CompeGPS estará continuamente regenerando, por lo que la mejor calidad estará siempre visible.

CompeGPS usa un proceso separado para realizar la regeneración automática, por lo que cuando está regenerando puede continuar navegando en la vista 3D. En un PC Pentium normal, cuando está regenerando, el 3D será un poco más lento. Algunos Pentium IV son "real-multithreading", significa que realmente pueden ejecutar dos programas a la vez. Si dispone de uno de estos procesadores, la vista 3D no será lenta en el proceso de regeneración.

## 9.4 Visualización de gráficas

### [9.4.1 Abrir la ventana de gráficas](#)

### [9.4.2 Operaciones con los ejes de coordenadas](#)

### [9.4.3 Operaciones de manejo de gráficas](#)

### [9.4.3 Menú contextual de la gráfica](#)

CompeGPS dispone de un completo sistema de visualización de gráficas mediante el cuál usted podrá apreciar con claridad y sencillez las variaciones, en diferentes parámetros (altura, velocidad, temperatura, etc.), de los tracks y rutas con que esté trabajando.

El nuevo formato de gráficas de CompeGPS le permite trabajar con gran versatilidad y comodidad con las representaciones gráficas de sus tracks.

Para ver cómo acceder a estas representaciones vea el apartado [Abrir la ventana de gráficas](#).


En el apartado [Operaciones con los ejes de coordenadas](#) puede encontrar información sobre como cambiar los valores representados en los ejes de ordenadas y abcisas.

En el apartado [Operaciones de manejo de gráficas](#) se detallan las opciones disponibles para conseguir el visionado que más le interese de su representación gráfica

Finalmente, en la sección [Menú contextual de la gráfica](#) se detallan las opciones disponibles al hacer clic derecho en la gráfica.

### 9.4.1 Abrir la ventana de gráficas

Puede abrir la ventana de gráficas de los **tracks** realizando una de las siguientes operaciones:

- Pulse el botón  (ver gráfica a pie de página) de la **barra de herramientas** y se abrirá, en la parte baja de la pantalla la ventana de gráficas con la representación de los tracks que tiene cargados.
- Seleccione **Ver gráfica a pie de página** en el apartado **Tracks** del menú principal.
- Abra el **menú contextual del track** (clic derecho sobre el dibujo del track) y seleccione la opción Ventana de gráficas. Se abrirá, en la parte baja de la pantalla la **ventana de gráficas** con la representación de los tracks que tiene cargados.
- También puede abrir el menú contextual en el **árbol de datos** haciendo clic derecho sobre el nombre de alguno de los tracks. Luego seleccione la opción **ventana de gráficas**.
- Abra la **Lista de tracks** (desde el apartado **tracks** del menú principal) y pulse la opción **Gráficas**. Se abrirá la gráfica para ese track. En este caso, las gráficas aparecerán en el formato antiguo.

Puede abrir la ventana de gráficas de las rutas realizando una de las siguientes operaciones:

- Abra el **menú contextual de la ruta** (clic derecho sobre el dibujo de la ruta) y seleccione la opción **Gráficas**. Se abrirá la ventana de gráficas para esta ruta en formato antiguo.


- También puede abrir el menú contextual en el **árbol de datos** haciendo clic derecho sobre el nombre de alguna de las rutas. Luego seleccione la opción **Gráficas**.
- Abra la **Lista de rutas** (desde el apartado **rutas** del menú principal) y pulse la opción **Gráficas**. Se abrirá la gráfica para esa ruta en formato antiguo.

**Nota:** Puede tener esta ventana en modo anclado (no se superpone a la ventana principal) o flotante (ventana independiente y superpuesta a la principal). Para cambiar de un modo a otro haga clic derecho sobre la barra de título (extremo izquierdo de la ventana) y seleccione **Anclar en la ventana principal** o **Ver flotante** según desee. También puede desanclar la ventana arrastrándola por la barra de título.

#### 9.4.2 Operaciones con los ejes de coordenadas

- **Coordenadas de un punto:** Para saber la localización exacta de un punto de la gráfica según los ejes de coordenadas sitúe el puntero sobre el punto en cuestión y fíjese en los valores que aparecen en los campos **X:** e **Y:**. Éstos expresan el punto de la gráfica en las unidades de medida que tenga seleccionadas para sus ejes.
- **Modificar variables del eje Y:** Para cambiar o añadir variables representadas en el eje de coordenadas siga las siguientes instrucciones:
  1. Abra el **menú contextual** de la gráfica (clic derecho en cualquier punto de esta).
  2. Haga doble clic en el apartado **Valor del eje Y**. Se abrirá la ventana de selección de variables a representar.
  3. Seleccione la variable que desee añadir de la columna **de campos disponibles** y pulse **>** (flecha a la derecha).
  4. Seleccione la variable que desee quitar de la columna de **campos seleccionados** y pulse **<** (flecha a la izquierda).
  5. Pulse **Aceptar** y aparecerá una representación para cada variable.







**Nota:** En el caso de tener más de un **Campo seleccionado** sólo se mostrará en esta gráfica el que esté en primera posición. Para ver varias gráficas al mismo tiempo deberá seleccionar una parte o la totalidad del track, crear un subtrack con él (vea [Selección del subtrack](#)) y seleccionar, en el menú contextual del subtrack (clic derecho sobre él), **Subtrack > Gráfica del subtrack**.




**Nota:** Desde la **ventana de gráficas del subtrack** (ver nota anterior) también puede modificar los campos de la gráfica usando el botón . En este caso, las modificaciones que haga se quedarán grabadas y el campo seleccionado en primer lugar será el **predeterminado** para la ventana de gráficas a pie de página.

- **Modificar variables del eje X:** Para cambiar o añadir variables representadas en el eje de coordenadas siga las siguientes instrucciones:
  1. Abra el **menú contextual** de la gráfica (clic derecho en cualquier punto de ésta).
  2. Vaya al apartado **Valor del eje X** y seleccione **Distancia** o **Tiempo**.
  3. La variable se cambiará automáticamente.


### 9.4.3 Operaciones de manejo de gráficas

Las operaciones de manejo de las gráficas se realizan mediante los botones situados en la parte superior de la ventana de gráficas. Las herramientas allí disponibles son las siguientes:

- **Visor 3D** : Pulsando este botón se representará la gráfica en formato tridimensional con lo que podrá ver su gráfica desde diferentes perspectivas. Para hacerlo debe seleccionar la herramienta **Desplazamiento** y mover la gráfica mediante una de las siguientes operaciones:
  - Manteniendo pulsado el **botón izquierdo del ratón** podrá mover la gráfica arriba, abajo, izquierda o derecha con sendos movimientos del ratón.
  - Manteniendo pulsado el **botón derecho del ratón** podrá mover la gráfica sobre su propio eje consiguiendo vistas en diferentes perspectivas de ésta.
- **Zoom**: Pulsando el botón  se acercará a la gráfica mientras que con el botón  se alejará de ella.
- **Zoom ventana** : Si quiere hacer un zoom de una zona muy concreta de la gráfica seleccione esta herramienta y, manteniendo pulsado el **botón izquierdo** del ratón, seleccione el área exacta de la que desea el zoom. Al soltar el botón la zona seleccionada ocupará todo el espacio disponible en la gráfica.
- **Ver todo** : Con esta herramienta podrá restablecer el zoom original de manera que se podrá ver la totalidad de la gráfica en pantalla.
- **Desplazamiento** : Con esta herramienta podrá mover la gráfica en cualquier dirección manteniendo pulsado el botón izquierdo de ratón y arrastrando.

**Nota:** En el modo Visor 3D también dispondrá, para desplazar, del botón derecho que le permite hacer cambios de perspectiva de la gráfica.
- **Activar modo selección** : En este modo podrá seleccionar una parte del track (manteniendo pulsado el botón izquierdo y arrastrando) y crear de este modo un subtrack con el cual podrá efectuar un operaciones (análisis, eliminar, guardar o efectuar zoom en pantalla) independientes del resto del track. Vea el apartado Menú contextual de la gráfica para más información.
- **Leyenda** : Abre una ventanilla a la derecha de la gráfica donde puede ver el significado de los elementos que aparecen en pantalla. También puede activar la leyenda en Archivo > Opciones > Gráficas > Opciones de datos.
- **Imprimir** : Pulse este botón y seleccione las opciones de impresión para imprimir la representación gráfica.

Si tiene más de un track abierto se habilitarán dos herramientas más:

- **Elegir track a representar**: Puede elegir entre representar todos los tracks abiertos o solamente el que tenga seleccionado en ese momento.
- **Separar gráficas** : En el caso de tener representado más de un track puede elegir representarlos en la misma gráfica o en gráficas diferentes.



#### 9.4.4 Menú contextual de la gráfica

Abriendo el menú contextual (clic derecho) en cualquier punto de la gráfica podrá acceder a las siguientes operaciones:

- **Play aquí:** Inicia la animación en el punto correspondiente del dibujo del track en la ventana principal. En el caso de tener más de un track cargado se animará el que haya cargado primero.
- **Análisis del subtrack:** Si ha seleccionado un subtrack (Clic izquierdo y arrastrar en la zona de la gráfica que desee) puede realizar un análisis de éste independientemente del resto del track.
- **Eliminar subtrack:** Borra el subtrack seleccionado, quedando un vacío en su lugar (unido visualmente con una línea recta).
- **Guardar subtrack como:** Puede dar un nombre y localización al subtrack y guardarlo independientemente del track general.
- **Zoom aquí:** Hace un zoom del subtrack seleccionado en la ventana principal.
- **Valor del eje X:** Permite seleccionar la variable del eje de abscisas.
- **Valor del eje Y:** Abre la ventana de selección de variables a representar en este eje. Vea [Operaciones con los ejes de coordenadas](#).
- **Insertar eje:** Puede crear un nuevo eje de referencia con el punto de origen que desee. Haga clic izquierdo en el lugar donde quiera fijar este origen. Una vez fijado puede cambiarlo haciendo clic izquierdo sobre él y arrastrando con el ratón.
- **Eliminar eje:** Si hace clic en el origen de coordenadas del nuevo eje podrá eliminarlo seleccionando esta opción.
- **Imprimir:** Habre la ventana de impresión de gráficas.
- **Guardar imagen en un archivo:** Guarda una impresión de pantalla de la gráfica exclusivamente en formato .bmp

### 9.5 El mapa móvil

#### [9.5.1 Activar una ruta](#)


#### [9.5.2 La ventana de datos](#)

#### [9.5.3 Programar alarmas](#)

#### [9.5.4 Barra de botones del mapa móvil](#)




El mapa móvil es una modalidad de trabajo de **CompeGPS** que permite trabajar con el programa al mismo tiempo que se desplaza (normalmente en coche y con un ordenador portátil) e integrar la información que aporta el GPS sobre su posición en el sistema informático. Así, puede disponer de una completa información sobre su desplazamiento y la ruta, track o waypoint que desea seguir.

Para **activar** el mapa móvil tiene dos opciones:

- Pulsar el botón  de la barra de herramientas.
- Seleccionar la opción **Activar el "Mapa Móvil"** en el menú principal, en la opción **Mapa Móvil**.

Al abrir el mapa móvil aparecerá [la ventana de datos](#) del mapa móvil en la parte inferior o lateral de la pantalla y [la barra de botones del mapa móvil](#) en la parte superior, junto al resto de botones.

En el apartado Mapa Móvil del menú principal puede encontrar las mismas herramientas que tiene por defecto en la barra de botones (vea [barra de botones del mapa móvil](#)) pero también alguna de específica:

- **Activar mapa móvil** : pone en marcha este modo de trabajo.
- **Ver la ventana de Moving Map** : cambia la ventana de datos de lugar, a la parte inferior o lateral izquierda de la pantalla.
- **Navegar hacia un waypoint** : Al seleccionar esta opción se le preguntará que waypoint, de los cargados en ese momento, quiere seguir. Entonces se le indicará la dirección en que se encuentra ese waypoint.

**Nota:** Para navegar siguiendo una ruta debe activarla tal y como se indica en el apartado [Activar una ruta](#).

### 9.5.1 Activar una ruta

Para seguir una ruta con el mapa móvil debe activarla. Para hacerlo dispone de tres opciones:

- Haga clic derecho sobre la ruta y seleccione **Activar**.
- Abra el menú contextual (clic derecho) de la ruta que desee activar en el árbol de datos y seleccione **Activar**.
- Pulse el botón **Activar** en la lista de rutas, después de hacer un clic en la ruta que desee activar.

Una vez activada la ruta se pondrá como destino el primer waypoint de ésta y, en cuanto llegue a un waypoint, se le dirigirá automáticamente hacia el siguiente.

### 9.5.2 La ventana de datos

La ventana de datos puede situarse en la parte inferior o lateral izquierda de la pantalla.

Los datos que puede visualizar en esta ventana son diversos (velocidad, altura, tiempo a siguiente punto, rumbo, etc.) y puede configurarlos haciendo clic derecho sobre la misma ventana y pulsando **Seleccionar campos**. En la ventana que se abrirá, puede quitar campos de la ventana de datos seleccionándolos (clic izquierdo) en la columna de Campos seleccionados y pulsando **flecha a la izquierda**. Para añadir campos, selecciónelos de la columna de campos disponibles y pulse **flecha a la derecha**. También puede ordenar los datos a su gusto usando las flechas arriba y abajo.

Por defecto, en la ventana de datos del mapa móvil encontrará los siguientes datos:

- **Velocidad:** Se realiza un cálculo de la velocidad a la que se está moviendo a partir de los datos del GPS.
- **Aceleración tangencial:** Este dato indica grado en que se esta aumentando la velocidad. Un valor elevado indica que está aumentando rápidamente de velocidad.
- **Aceleración normal:** Indica la intensidad con que esta siendo llevado hacia el centro de la circunferencia que describe al girar. Un valor elevado de aceleración normal provocará una gran fuerza centrífuga que empujará el contenido del vehículo en dirección opuesta al centro de la circunferencia.
- **Radio de giro:** Cuanto más abierta sea la curva que realice, mayor será el radio de curvatura, ya que éste representa la distancia al centro de la circunferencia que está trazando.

- **Demora verdadera:** Al situar el cursor en un punto del mapa, este dato indicará el ángulo que se forma entre la línea que une este punto y el lugar donde usted se encuentra y la línea de dirección norte.
- **Distancia al cursor:** Al situar el cursor en un punto del mapa, se calculará la distancia que le separa de ese punto.







### 9.5.3 Programar alarmas











Con CompeGPS puede asignar una **alarma** para que suene al alcanzar un determinado valor en cualquiera de las variables representadas en la ventana de datos del mapa móvil. Así, por ejemplo, puede hacer que suene una alarma en cuanto llegue a los 100 km/h o cuando alcance una determinada altura. Para hacerlo pulse el **botón derecho** del ratón sobre el campo al cual desea instalar una alarma (p. ej. Velocidad) y seleccione **Programar alarmas**. Se abrirá una ventana donde puede configurar la información siguiente:

- **Máximo:** Seleccione esta opción si quiere que suene la alarma al alcanzar un valor máximo de la variable en cuestión. Luego introduzca el valor máximo en la casilla de la derecha.
- **Mínimo:** Seleccione esta opción si quiere que suene la alarma al alcanzar un valor mínimo de la variable en cuestión. Luego introduzca el valor mínimo en la casilla de la derecha.
- **Alarma sonora:** Si quiere oír una alarma en concreto, seleccione esta opción y pulse **Seleccione sonido** para elegir, de los sonidos que tenga disponibles en su PC, el que sonará al alcanzar el valor límite.





### 9.5.4 Barra de botones del mapa móvil



En la barra que se abrirá al activar el mapa móvil puede encontrar las siguientes herramientas:

- **Guardar el track del mapa móvil** : Pulsando este botón podrá nombrar, y elegir una localización para guardar el track que haya creado usando el mapa móvil.
  - **Crear Waypoint en la posición del GPS** : Si pulsa este botón se añadirá un waypoint con sus coordenadas actuales.
  - **Buscar mapas de mayor escala** : Esta herramienta intentará buscar un mapa donde cada pixel represente menos metros, con lo que el mapa estará más detallado.
  - **Anillo variable** : Al seleccionar esta opción se le pedirá que introduzca el radio de un anillo que aparecerá alrededor de su posición y el número de anillos equidistantes que habrá, a partir del primero.
  - **Anillo fijo y paralelas** : Ésta herramienta dibujará un anillo alrededor de su posición (el radio del cual deberá introducir) y dos líneas paralelas a su rumbo, distanciadas de ésta por el radio del anillo. Así podrá prever la el espacio que ocupará el anillo fijo en una futura localización.
- Nota:** El anillo fijo puede representar, por ejemplo, su coche. En ese caso debería introducir un radio del anillo fijo de más o menos 1 m.
- **Ver vectores de velocidad y aceleración** : Con esta opción seleccionada se mostrarán tres vectores en pantalla que indicarán su velocidad, aceleración tangencial y aceleración normal. Cuanto más grande sea el vector mayores serán estos valores.

- **Ver radio de giro** : El radio de giro le mostrará una representación de la circunferencia que está siguiendo actualmente. Esta circunferencia representa el camino que seguiría usted en caso de seguir con el mismo radio de giro.
- **Centrar mapa en la posición actual** : Pulsando este botón se dará una vista del mapa donde el centro será su posición actual.
- **Muestra más mapa (80%)** : Activando esta opción su posición no será el centro del mapa sino
- **Centrar el mapa cuando alcanza el 10% de la pantalla** : Con esta opción activada su posición solamente podrá alejar un 10% del centro de la pantalla ya que en este momento el mapa se desplazará para que vuelva a estar centrado.
- **No desplazar el mapa automáticamente** : Si no quiere que el mapa se vaya desplazando siguiendo su movimiento, active esta opción.
- **Orientar el mapa según rumbo** : Con esta opción activada, el mapa se moverá para adaptarse a su orientación, de manera que el cursor siempre estará apuntando hacia la parte superior de la pantalla, haciendo más cómodo el seguimiento de las indicaciones. Así pues, el mapa dejará de estar orientado al norte si usted no se desplaza en esa dirección.
- **Apuntar al waypoint previo** : Cuando esté siguiendo una ruta, pulse este botón para dirigirse a un waypoint anterior al que se estaba dirigiendo.
- **Apuntar al waypoint siguiente** : Cuando esté siguiendo una ruta, pulse este botón para dirigirse a un waypoint más avanzado.
- **Grabar desde la cámara de vídeo** : Esta opción requiere activación en la página web de [www.compegps.com](http://www.compegps.com).
- **Línea elástica GPS -Cursor** : Al seleccionar esta herramienta se activará una línea con origen en su posición actual y que se orientará hacia el lugar donde mueva el cursor.

Las siguientes herramientas no están disponibles por defecto en la barra de botones del mapa móvil, pero puede añadirlas usando la ventana de **Teclas y botones** de Opciones de configuración (vea [Configuración de teclas y botones](#)):

- **Ver la ventana de Mapa Móvil** : Con esta herramienta puede activar o desactivar la ventana de datos de la parte inferior de la pantalla.
- **Cambiar tramo** : Al pulsar este botón se finalizará el tramo actual del track y se iniciará uno nuevo.
- **Borra último tramo** : Elimina el último tramo del track que haya creado.
- **Incrementa color** : Da más color al track para que sea más visible.

- **Incrementa grosor**  : Hace más gruesa la línea que representa el track.
- **Ver línea de proa**  : Con esta opción activada se dibujará una línea que indicará su orientación actual.

## 10 El árbol de datos

### [10.1 Abrir el árbol de datos](#)

### [10.2 Operaciones generales](#)

### [10.3 Operaciones con mapas](#)

### [10.4 Operaciones con relieves](#)

### [10.5 Operaciones con tracks](#)

### [10.6 Operaciones con waypoints](#)

### [10.7 Operaciones con rutas](#)

El árbol de datos es una herramienta muy práctica para trabajar con los elementos que tenga abiertos en CompeGPS. Desde él puede acceder a las operaciones más importantes de cada tipo de elemento (mapas, relieves, tracks, waypoints y rutas) y ver fácilmente qué elementos tiene cargados en ese momento.

Este árbol se abre por defecto al iniciar el programa y tiene el siguiente aspecto:



También puede visualizar el árbol de datos en modo transparente (Vea [Árbol flotante](#)).


### 10.1 Abrir el árbol de datos

#### [10.1.1 Colocación del árbol de datos](#)

#### [10.1.2 Árbol flotante](#)

#### [10.1.3 Árbol anclado](#)

Para abrir el árbol de datos realice una de las siguientes operaciones:

- Pulse el botón  de la barra de herramientas.
- Seleccione la opción **Árbol de datos** en el apartado **Ver** del menú principal.

#### 10.1.1 Colocación del árbol de datos


Puede ajustar la ventana **Árbol de datos** para visualizarla de la manera que más le convenga. Básicamente dispone de dos maneras de visualizar el árbol de datos: Como ventana flotante o como ventana anclada en la ventana principal.

### 10.1.2 Árbol flotante

Es el modo más versátil y recomendable de disponer del árbol de datos. Por defecto el árbol de abrirá en este modo pero, si esta en modo anclado, puede cambiar a flotante haciendo clic derecho en el límite superior de la ventana y seleccionando la opción **Ver flotante**.

Con el árbol de datos flotante puede realizar las siguientes operaciones para ajustar su visualización:


- **Ver transparente:** Si hace clic derecho sobre el límite superior de la ventana y elige **Ver transparente**, esta dejará de ser opaca de manera que podrá ver los elementos representados por debajo del árbol de datos.



- **Mover:** Puede mover la ventana manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en la **barra de título** (franja gris en el extremo superior de la ventana) y arrastrando la ventana hasta donde desee ubicarla.
- **Tamaño:** Para ajustar el tamaño de la ventana sitúese en uno de los vértices de ésta y, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, dele el tamaño que crea conveniente.

### 10.1.3 Árbol anclado

Para anclar en árbol en la ventana principal haga clic derecho en la barra de título y seleccione la opción **Anclar en Ventana Principal**.



Dispone de las siguientes opciones para ajustar esta ventana anclada:

- **Cambiar ventana de lado:** haciendo clic derecho en la parte superior del marco puede elegir entre situar esta ventana en la parte izquierda, derecha u horizontalmente.
- **Cambiar tamaño:** Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en el lado interior del marco de la ventana puede aumentar o disminuir el área lateral que ocupa el árbol de datos.

## 10.2 Operaciones generales

Pulsando el botón derecho del ratón sobre el nombre del programa (**CompeGPS Land**) en la parte superior del árbol se abrirá un menú contextual desde el que se puede acceder a las siguientes funciones:

- **Propiedades:** Se abrirá una ventana que contiene información de su CompeGPS referente a:
  - **Versión:** Indica la versión del programa que tiene instalada.
  - **Registrado a:** Aquí puede comprobar si su CompeGPS está registrado y a que nombre.
  - **Plugins Instalados:** Un listado de los añadidos que tiene instalados.
- **Opciones:** Accede a la ventana de opciones. Vea [Opciones de configuración](#).
- **Guardar todo:** Usando esta opción se guardarán todos los cambios en los diferentes elementos que tenga cargados (tracks, rutas, mapas...). Antes de hacerlo se le preguntará si desea guardar cada cambio concreto ya que se sobrescribirá la información anterior.
- **Cerrar todo:** Cierra todos los elementos que tenga cargados. Antes de hacerlo se le preguntará si quiere guardar los elementos que haya modificado.



## 10.3 Operaciones con mapas

### 10.3.1 Mover mapa de capa

### 10.3.2 Operaciones generales de mapas

### 10.3.3 Operaciones con un mapa concreto

#### 10.3.1 Mover mapa de capa

Si tiene varios mapas de una zona cargados y éstos se interseccionan total o parcialmente puede establecer un orden de preferencia para visualizarlos. El mapa que esté más arriba en el árbol de datos se superpondrá a todos los demás. El segundo tendrá preferencia sobre todos menos el primero y así sucesivamente.

Para mover un mapa de posición, selecciónelo (clic izquierdo sobre él) y, manteniendo pulsada la tecla **Alt**, presione la tecla **flecha arriba** para subirlo de nivel o **flecha abajo** para bajarlo.

#### 10.3.2 Operaciones generales de mapas

Haciendo clic derecho en la etiqueta **mapas** puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Propiedades:** Seleccionando esta opción se abre una ventana que le informa del **número de mapas** que tiene cargados, la **proyección** en que se está trabajando (que será la del mapa primario, vea [lista de mapas abiertos](#)) y la memoria total usada para mapas.
- **Abrir mapa:** Busque el mapa en la ventana que se abrirá y pulse **abrir**.
- **Cerrar Mapas:** Cierra todos los mapas cargados dejando solamente un mapa en blanco donde se representan el resto de elementos.
- **Abrir Mapa Índice:** Cargará en pantalla el mapa que tenga definido como índice.
- **Lista de Mapas cargados:** Abre una lista con todos los mapas que tiene cargados.
- **Descargar de Internet un mapa para esta zona:** Abre la ventana de descarga de mapas por Internet. Vea [Descargar de Internet un mapa para esta zona](#).

#### 10.3.3 Operaciones con un mapa concreto

Haciendo clic derecho sobre el **nombre de un mapa** que tenga cargado puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Ver marcos de los mapas:** Con esta opción seleccionada podrá ver en pantalla los límites de todos los mapas que tenga disponibles en su PC.

**Nota:** el programa sólo tiene en cuenta los mapas de las carpetas que haya configurado en el apartado Carpetas de Opciones de configuración. Vea [Configuración de carpetas de trabajo](#).

- **Seleccionar carpeta activa de marcos de mapas:** Seleccionando esta opción podrá elegir la carpeta de mapas que se utilizará para dibujar los marcos, en el caso que tenga activada la opción anterior.

La carpeta de partida será la que tenga en primera posición en el campo **Carpeta de mapas**, del apartado **carpetas** de la ventana de **opciones** (vea [Configuración de carpetas de trabajo](#)). Podrá seleccionar cualquier carpeta que esté incluida en ésta para mostrar los marcos de los mapas que contenga.

- **Zoom aquí:** Ajusta el enfoque para que el recorrido sea claramente visible en pantalla.
- **Transparencias:** Seleccionando esta opción se abre una ventanilla en la que puede regular en nivel de transparencia del mapa respecto al mapa subyacente
- **Enviar mapa a CompeGPS Pocket:** Con esta operación transferirá el mapa seleccionado a este programa hermano.
- **Multi-Mapas, Avanzado:** Clicando esta opción le aparecerán nuevas opciones en un submenú.
  - **Establecer como primario:** Seleccionando un mapa como primario, el resto de mapas de adaptarán a él en caso de conflicto entre calibrados (sólo afecta en mapas muy grandes o muy alejados).
  - **Traer al frente:** Sitúa este mapa en primer término de manera que no sea tapado por ningún otro
  - **Enviar atrás:** Sitúa este mapa a un nivel inferior que los demás que haya cargados.
- **Edición:** Accederá a más sub-opciones para editar sus mapas.
  - **Revisar calibración del mapa:** Accede a esta función aunque haya otros mapas abiertos.
  - **Guardar la imagen del mapa con wpts, trks, etc:** Permite guardar el mapa incluyendo waypoints, tracks, etc.
  - **Mover calibración del mapa:** Introduciendo un valor de x (abcisas) y uno de y (ordenadas) retoca la calibración del mapa

## 10.4 Operaciones con relieves

### [10.4.1 Operaciones generales con relieves](#)

### [10.4.2 Operaciones con un relieve concreto](#)

#### 10.4.1 Operaciones generales con relieves

Haciendo clic derecho en la etiqueta **relieves** puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Abrir relieve:** Abre un relieve que esté en la carpeta asignada.
- **Lista de relieves cargados:** Le aparece una ventana en la parte inferior de la pantalla con la información de los relieves cargados
- **Cerrar relieves:** Elimina todos los relieves que tiene cargados.
- **Propiedades:** Abre una ventana donde podrá ver el número de relieves que tiene cargado.

#### 10.4.2 Operaciones con un relieve concreto

Haciendo clic derecho sobre el **nombre de un relieve** que tenga cargado puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Propiedades del relieve:** Abre la ventana de propiedades de este relieve.
- **Cerrar relieves:** Cierra el relieve sobre el que ha abierto el menú contextual.

- **Guardar relieve como:** Con esta opción puede guardar el relieve en un formato, nombre o localización diferentes de los originales.
- **Dibujar relieves 3D:** Con esta opción seleccionada se verá, en la ventana principal, una representación 2D del relieve 3D.
- **Opciones de visualización de relieves 3D:** Abre la ventana de opciones en su apartado de Relieves 3D. Para una explicación de estas opciones de configuración vea [Configuración de relieves 3D](#).
- **Zoom aquí:** Ajusta el enfoque para que el recorrido sea claramente visible en pantalla.

## 10.5 Operaciones con tracks

### [10.5.1 Operaciones generales con tracks](#)

### [10.5.2 Operaciones con un track concreto](#)

#### 10.5.1 Operaciones generales con tracks

Haciendo clic derecho en la etiqueta **tracks** puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Abrir track:** Seleccione el track en la ventana que se abrirá y pulse abrir para cargar elk track.
- **Cerrar tracks:** Cierra todos los tracks que tenga cargados.
- **Crear y editar un nuevo track:** Abre la barra de edición de tracks. Para una explicación detallada de esta función vea [Crear y editar un track](#).
- **Ver gráfica a pie de página:** Muestra la gráfica a pie de página con todos los tracks cargados.
- **Unir tracks:** Junta los tracks que tenga cargados en uno solo.
- **Propiedades:** Abre uan ventana de propiedades con el número de tracks que tiene cargados.

#### 10.5.2 Operaciones con un track concreto

Haciendo clic derecho sobre el **nombre de un track** que tenga cargado puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Propiedades del track:** Se abrirá la ventana de propiedades de ese track.
- **Cerrar track:** Descarga ese track.
- **Eliminar archivo:** Eliminará el track que tenga cargado en este momento
- **Cerrar todos excepto este:** Cerrará todos los tracks, en el caso de que tuviera más de uno cargado, excepto el actual.
- **Renombrar archivo:** Le permite cambiar el nombre del track cargado.
- **Guardar track:** Guarda cualquier modificación que haya hecho en el track sobre el mismo archivo, por lo que perderá la información antigua.

- **Guardar track como:** Guarda cualquier modificación que haya hecho en el track sobre el mismo archivo permitiéndole crear un nuevo nombre para evitar la sobrescritura.
- **Guardar en el libro de tracks:** Guarda el track seleccionado dentro del libro de tracks que tenga abierto.
- **Ventana de gráficas:** Abre la ventana de gráficas con unan representación de todos los tracks cargados.
- **Play:** Comienza el recorrido sobre su track.
- **Zoom aquí:** Ajusta el el enfoque para que el recorrido sea claramente visible en pantalla.
- **Lista de puntos:** Abrirá una ventana en la parte inferior de la ventana donde aparecerán todos los puntos que componen el track con sus datos de **Día, hora, latitud, longitud, altura y velocidad**. Estos campos son ediables haciendo doble clic en cualquier lugar de la fila de su punto correspondiente.
- **Editar el track:** Le permite crear nuevos puntos sobre el mapa manteniendo pulsada la tecla Ctrl.
- **Enviar a:**
  - **Enviar track al GPS:** Carga el track en su GPS
  - **Enviar track al CompeGPS Track-Server:** Envía el track al CompeGPS Track Server.
  - **Enviar a CompeGPS Pocket:** Envía el track al programa de compe para pocketPCs
  - **Enviar por Email:** Abre un correo electrónico a traves de su cuenta predeterminada de correo y adjunta el archivo del track.
- **Tramos:** Podrá fusionar todos los tramos creados o sólo los que se encuentren al lado de otro.
- **Herramientas:**
  - **Calcular la altura del suelo para cada punto:** Si tiene cargado un relieve 3D, puede asignar a cada punto del track la altura que le corresponde en esa zona de terreno. Una vez hecho de saldrá el mensaje "Las alturas del suelo para este track han sido importadas".
  - **Desplazar el track:** Permite mover el track cambiando las coordenadas y el tiempo.
  - **Importar datos de pulsómetro de otro archivo:** Puede añadir el pulso, obtenido con otro instrumento, a las propiedades del track.
  - **Separar track en varios:** Con esta opción puede separar un conjunto de tracks que hatya descargado unidos del GPS. Normalmente esta operación se hace al descargar los tracks del GPS, pero puede hacerla posteriormente utilizando esta opción.
  - **Eliminar puntos parados al inicio y al final:** El track omite los puntos repetitivos del principio y el final.
  - **Reducir número de puntos:** Introduciendo un número de puntos, el track se dibuja con estos puntos, conservando la forma del track de la manera más fiel posible.

- **Asignar tiempo y velocidad:** Usando esta opción puede determinar un tiempo de salida y una velocidad constante para que CompeGPS calcule el tiempo estimado para cada punto del track.
- **Eliminar los puntos aberrantes:** En el caso de que algún punto se desvie de manera excesiva del resto este será eliminado por considerarlo un error.
- **Convertir el track en una ruta:** Para hacerlo sólo tiene que arrastrar el track (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) hasta la sección de rutas del árbol (sobre la etiqueta **rutas**). Se creará una ruta con 10 puntos, que mantendrá el dibujo del track, aunque este dibujo no podrá ser pasado al GPS, dónde sólo podrá seguir los waypoints de la ruta.
- **Invertir el track:** Invertirá el track para que comience desde su final.

## 10.6 Operaciones con waypoints

### [10.6.1 Moviendo waypoints por el árbol](#)

### [10.6.2 Operaciones generales con waypoints](#)

### [10.6.3 Operaciones con un archivo de waypoints concreto](#)

### [10.6.4 Operaciones con un waypoint concreto](#)

#### 10.6.1 Moviendo waypoints por el árbol

Los waypoints individuales se pueden mover a través del árbol de datos dentro del mismo archivo o hasta otro archivo de waypoints o ruta. En este sentido dispone de las siguientes operaciones:

- Para **cambiar un waypoint de archivo** a otro (eliminandolo del archivo de partida) arrástrelo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo hasta el archivo de destino. Debe soltar el botón para soltar el waypoint justo encima del nombre del archivo de destino.
- Para **copiar un waypoint a otro archivo** (permaneciendo también en el archivo original) siga las siguientes instrucciones:
  1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **Ctrl**.
  2. Seleccione el waypoint y arrástrelo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo) hasta el archivo de destino (justo encima del nombre de éste).
- Para **modificar el orden de los waypoints** de un archivo de waypoints siga los siguientes pasos:
  1. Seleccione el waypoint que desea cambiar de orden (clic izquierdo sobre él)
  2. Manteniendo pulsada la tecla **Alt**, pulse **flecha arriba** o **flecha abajo** para desplazar el waypoint al principio o al final de la lista, respectivamente.

#### 10.6.2 Operaciones generales con waypoints

Haciendo clic derecho en la etiqueta **waypoints** puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Crear un nuevo archivo de waypoints:** Genera un archivo .wpt sin ningún waypoint en su interior. Puede cambiar el nombre de este archivo utilizando la función guardar waypoints como (vea el apartado [Crear un archivo de waypoints](#)).
- **Abrir archivo de waypoints:** Seleccione el archivo que desea abrir en la ventana que aparecerá y pulse abrir.
- **Cerrar todos los archivos de waypoints:** Quita todos los archivos de waypoints.

- **Propiedades:** Abre una ventana donde puede elegir si desea que se puedan abrir varios archivos de waypoints o sólo uno. En este último caso, al intentar abrir un nuevo archivo, se cerrará cualquier otro que tenga cargado.

### 10.6.3 Operaciones con un archivo de waypoints concreto

Haciendo clic derecho sobre el **nombre de un archivo de waypoints** que tenga cargado puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Propiedades:** Abrirá una ventana donde puede ver el nombre del archivo, el número de waypoints que lo componen y seleccionar si quiere ver o no los waypoints en pantalla (doble clic en este campo para modificarlo).
- **Guardar waypoints:** Sobreescribe el archivo original de waypoints con los cambios que haya hecho.
- **Guardar waypoints como:** Permite dar un nuevo nombre y localización al archivo de waypoints, manteniendo intacto el archivo original.
- **Cerrar waypoints:** Cierra ese archivo de waypoints.
- **Eliminar archivo:** Elimina el archivo del waypoint seleccionado.
- **Renombrar archivo:** Le permite cambiar el nombre del waypoint seleccionado.
- **Imprimir lista de waypoints:** Abre la **ventana de impresión**, desde la que puede gestionar la impresión de una lista con esos waypoints.
- **Nuevo waypoint:** Con esta opción puede añadir un waypoint introduciendo sus coordenadas y demás información en la ventana de propiedades del waypoint.
- **Zoom aquí:** Sitúa este waypoint en el centro de la pantalla.
- **Lista de waypoints:** Abre la ventana **lista de waypoints** de ese archivo.
- **Enviar a:**
  - **Enviar este waypoint al GPS:** Carga el archivo de waypoints en su GPS.
  - **Enviar waypoints al CompeGPS Pocket:** Envía el archivo de waypoints a este programa.
  - **Enviar por Email:** Abre un correo con el archivo de waypoints como archivo adjunto.

### 10.6.4 Operaciones con un waypoint concreto

Haciendo clic derecho sobre un **waypoint concreto** dentro del archivo de waypoints puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Propiedades:** Abre la ventana de propiedades de ese waypoint.
- **Eliminar waypoint:** Quita este waypoint de la lista.
- **Proyectar nuevo waypoint:** Con una distancia y un ángulo de proyección respecto al waypoint seleccionado, proyecta una trayectoria nueva donde crear un waypoint.

- **Zoom aquí:** Sitúa este waypoint en el centro de la pantalla.
- **Enviar este waypoint al GPS:** Carga este waypoint en su GPS.
- **GOTO a este WPT:** Introduce este waypoint como destino cuando esté trabajando con el mapa móvil.

## 10.7 Operaciones con rutas

### [10.7.1 Moviendo waypoints a través de las rutas](#)

### [10.7.2 Operaciones generales con rutas](#)

### [10.7.3 Operaciones con una ruta concreta](#)

### [10.7.4 Operaciones con un waypoint concreto](#)

#### 10.7.1 Moviendo waypoints a través de las rutas

Los waypoints individuales se pueden mover a través del árbol de datos dentro del mismo archivo o hasta otra ruta o archivo de waypoints. En este sentido dispone de las siguientes operaciones:

- Para **cambiar un waypoint de una ruta** a otra (eliminándolo de la ruta de partida) arrástrelo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo hasta el archivo de destino. Debe soltar el botón para soltar el waypoint justo encima del nombre de la ruta de destino.
- Para **copiar un waypoint a otra ruta** (permaneciendo también en la ruta original) siga las siguientes instrucciones:
  1. Pulse y mantenga pulsada la tecla **Ctrl**.
  2. Seleccione el waypoint y arrástrelo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre él y desplazándolo) hasta la ruta de destino (justo encima del nombre de ésta).
- Para **modificar el orden de los waypoints** de una ruta siga los siguientes pasos:
  1. Seleccione el waypoint que desea cambiar de orden (clic izquierdo sobre él)
  2. Manteniendo pulsada la tecla **Alt**, pulse **flecha arriba** o **flecha abajo** para desplazar el waypoint al principio o al final de la lista, respectivamente.

#### 10.7.2 Operaciones generales con rutas

Haciendo clic derecho en la etiqueta **rutas** puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Propiedades:** Abre la ventana de propiedades de la ruta.
- **Cerrar rutas:** Cierra todas las rutas que tenga cargadas.

#### 10.7.3 Operaciones con una ruta concreta

Haciendo clic derecho sobre el **nombre de una ruta** que tenga cargada puede ejecutar las siguientes operaciones:

- **Propiedades de la ruta:** Abre la ventana de propiedades de la ruta.
- **Guardar ruta:** Guarda la ruta sobrescribiendo el archivo original.

- **Guardar ruta como:** Permite crear un nuevo archivo para la ruta dándole un nuevo nombre y localización para guardar.
- **Cerrar ruta:** Quita la ruta de la pantalla.
- **Gráficas:** Abre la ventana de gráficas de la ruta.
- **Zoom aquí:** Hace un enfoque de la ruta en la ventana principal.
- **Editar la ruta:** Se le abrirá el editor de rutas en la parte inferior de la pantalla. En él podrá ver la información de todos los waypoints que componen su ruta y editar los que sean modificables.
- **Enviar a:** Envía la ruta a diferentes destinos.
  - **Enviar ruta al GPS:** Carga la ruta en su GPS
  - **Enviar la ruta al compeGPS Pocket:** Enviar la ruta a esta aplicación.
  - **Enviar por Email:** Abre un nuevo correo electrónico con la ruta como archivo adjunto en su programa de gestión de correo predeterminado.
- **Herramientas:**
  - **Convertir la ruta en track:** Crea un nuevo archivo de la ruta en formato TRK, con lo que podrá tratar la ruta como si fuera un track en que los waypoints son los puntos del track. También puede hacer esto arrastrando la ruta hasta la rama de **tracks** del árbol.
  - **Activar la ruta:** Esta opción sirve para insertar la ruta en el mapa móvil de manera que se pueda seguir a través de éste.
- **Análisis del subtrack:**
  - **Con los tracks de la pantalla:**
  - **Con todos los tracks del libro de tracks:**

#### 10.7.4 Operaciones con un waypoint concreto

Haciendo clic derecho sobre un **waypoint concreto** dentro de la ruta puede acceder a las siguientes operaciones:

- **Propiedades:** Abre la ventana de propiedades de ese waypoint.
- **Eliminar waypoint:** Quita este waypoint de la lista.
- **Proyectar nuevo waypoint:** Con una distancia y un ángulo de proyección respecto al waypoint seleccionado, proyecta una trayectoria nueva donde crear un waypoint.
- **Enviar a:** Carga este waypoint en su GPS.
- **Zoom aquí:** Sitúa este waypoint en el centro de la pantalla.
- **GOTO este waypoint:** Introduce este waypoint como destino cuando esté trabajando con el mapa móvil.



## 11 Anexo: AIR

### [11.1 Opciones de configuración \(valores por defecto y vuelo\)](#)

#### [11.2 Térmicas y transiciones](#)

#### [11.3 On line contest](#)

#### [11.4 Diferencias en 3D](#)

#### [11.5 Propiedades del track](#)

#### [11.6 Editor de tracks](#)

#### [11.7 Diferencias menores](#)

La versión AIR de CompeGPS tiene algunas características específicas que se van a explicar a continuación

### 11.1 Opciones de configuración (valores por defecto y vuelo)

#### [11.1.1 Valores por defecto](#)

#### [11.1.2 Vuelo](#)

En la ventana de opciones (**Archivo > Opciones**) puede encontrar algunas posibilidad de configuración añadida.

#### 11.1.1 Valores por defecto IGC/OLG

En esta ventana puede configurar los siguientes datos:


- Nombre del piloto
- Nombre del despegue
- IGC Glider type (tipo de vuelo)
- IGC Glider ID (identificador del planeador)
- IGC Competition Class (categoria de competición)
- Competition ID (identificador de la competición)
- Fecha de nacimiento

#### 11.1.2 Vuelos

En este apartado puede configurar, además de las opciones disponibles en la versión LAND, éstas otras:

- **Nombre IGC del GPS-Logger:** Aquí debe introducir las letras que le indentificarán a usted dentro del nombre del archivo IGC.
- **Valor para las alturas:** Puede elegir entre la altura indicada por el GPS o la altura barométrica para indicarle la altura de su vuelo. Debe tener marcada la opción que desee.

### 11.2 Térmicas y transiciones

CompeGPS Air permite la visualización y análisis de las térmicas y transiciones que ha efectuado en su vuelo. Para una buena visualización utilice el modo 3D, y pulse el botón  para ver las térmicas (vea el apartado [Diferencias en 3D](#)).

Puede analizar minuciosamente las variables que definen sus térmicas y transiciones en la **ventana de térmicas y transiciones**. Para abrirla clique con el botón derecho sobre **Térmica o transición** dentro del árbol de datos y abra el apartado **Propiedades**.

En esta ventana puede encontrar la siguiente información:

- **Icono:** Representación gráfica del tipo de elemento (térmica o transición) para su rápida identificación.
- **Tipo:** Térmica o transición. Esta clasificación se realiza mediante un algoritmo que, básicamente, separa los tramos del vuelo que suben de los que bajan. Al hacer este cálculo pueden ocurrir

algunas imprecisiones. Es recomendable corroborar, con los datos numéricos y gráficos (visor 3D), la exactitud de esta clasificación.

- **Vario medio:** Indica la velocidad vertical media en este tramo. Un valor negativo indica un descenso mientras que uno positivo indica un ascenso.
- **Número de vueltas:** Este dato sólo aparece en las térmicas, dónde se suele ascender dibujando círculos.
- **Fineza (lineal):** Este valor indica los metros que se recorren, en el ángulo de bajada actual, para descender un metro de altura. Así pues, un valor alto de fineza implica un descenso suave y un valor bajo implica un descenso pronunciado.
- **Duración:** Tiempo transcurrido entre el inicio y el final del tramo (sea térmica o transición).
- **Distancia proyectada:** Distancia recorrida en proyección a un suelo plano, es decir, sin tener en cuenta las variaciones de altura. Así, una subida completamente vertical tendría una distancia proyectada = 0.
- **Vel. Media:** Media aritmética de las velocidades a que se ha movido en ese tramo.
- **Desnivel máximo:** Diferencia entre el punto más alto y el más bajo de ese tramo.
- **Rumbo track:** Rumbo hacia el que ha tendido en ese tramo.
- **Radio medio térmica:** Indica el radio que tendría una circunferencia que fuera la media de todas las vueltas que se han efectuado en la térmica.
- **Dirección deriva:** Es la orientación hacia la que se ha desplazado al realizar la térmica.
- **Velocidad deriva:** Indica la rapidez con que se ha separado de la vertical al hacer esa térmica.
- **Ángulo deriva:** Este ángulo indica la inclinación que ha sufrido al hacer la térmica. Un valor de 0 representaría una ascensión completamente vertical. Cuanto más aumente este ángulo, menos pronunciada será la ascensión.
- **Max. Vario:** Máxima velocidad vertical ascendente.
- **Min. Vario:** Máxima velocidad vertical descendente.

## 11.3 On line contest

### [11.3.1 Que es On line Contest?](#)

### [11.3.2 Enviar un vuelo al On Line Contest](#)

#### 11.3.1 Qué es On Line Contest?

**On Line Contest** es un punto de encuentro en Internet dónde pilotos de todo el mundo pueden comparar sus vuelos y competir por ser los mejores de cada categoría.


Para poder entrar sus vuelos al OLC debe tenerlos en formato específico (track .igc + ruta incrustada). Este formato está estandarizado para que sea más fácil y fiable la comparación de los vuelos.


Con **CompeGPS** puede efectuar fácilmente la operación de conversión a formato OLC y enviar directamente a la página de On Line Contest. Vea el siguiente apartado.

### 11.3.2 Enviar un vuelo al On line contest

CompeGPS permite guardar un vuelo para la competición en línea **On Line Contest**, creando un archivo de track .IGC con una ruta incrustada y un archivo .OLC y enviarlo a la web de OLC.





Para guardar un track en formato **.OLC** y enviarlo a la web de On Line Contest realice las siguientes operaciones:

1. Abra el vuelo que desee enviar al **OLC** mediante una de las siguientes operaciones:
  - Clique sobre el botón  (abrir track).
  - Seleccione la opción de menú **Tracks > Abrir track**.
2. Clique con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del track. Aparecerá el menú contextual del track.
3. Seleccione la opción **Optimización**. Se le pedirá que introduzca un nombre y localización para guardar el track optimizado. Es importante conservar el formato del nombre del archivo.
4. Pulse **Guardar** y CompeGPS realizará automáticamente algunas operaciones necesarias para que su track pueda ser incluido en On Line Contest.



### 11.4 Diferencias en 3D

El modo 3D tiene algunas funciones añadidas en la versión AIR:

- **Pintar la sombra virtual** : Con esta opción activada se dibujará una proyección del vuelo en el suelo.
- **Ver las térmicas de los vuelos** : Esta opción permite diferenciar claramente las térmicas y observar una representación clara e ilustrativa del trayecto seguido.
- **Ver vuelos** : Si desactiva esta opción no verá el track realizado, aunque puede seguir viendo las térmicas y los parámetros de vuelo.
- **Ver los parámetros del vuelo** : Esta herramienta le facilitará el análisis de sus vuelos ya que le permite ver una representación gráfica de los parámetros en los que se basan las estadísticas del vuelo.

## 11.5 Propiedades del track

La ventana de propiedades del track (o vuelo) tiene varias diferencias que enumeramos a continuación:



- En el apartado **General** se ha añadido un campo para introducir el nombre de un posible **pasajero**.
- En **GPS** se ha incluido la posibilidad de concretar el modelo de barógrafo.
- En el apartado **Alturas** se han suprimido los datos de pendiente máxima y mínima y se ha sustituido el término “velocidad vertical” por el de **Vario**.
- Se ha añadido el apartado **IGC**, dónde se puede encontrar y modificar la siguiente información (útil para archivos .igc, formato obligado para acceder a On Line Contest):
  - **IGC Glider Type**: Tipo de aparato de vuelo.
  - **IGC Glider ID**: Identificación del planeador.
  - **Competition ID**: Identificación de la competición.
  - **IGC Competition class**: Categoría de la competición.
- Se ha añadido el apartado **Número de térmicas** dónde puede encontrar, además del número de ellas, los siguientes datos estadísticos:
  - **Tiempo en térmica**: Tiempo de vuelo que ha transcurrido durante las térmicas.
  - **% de tiempo en térmica**: Porcentaje que representa el tiempo anterior respecto el tiempo total de vuelo.
  - **Radio conjunto térmicas**: Este valor representa una media del radio de todos los giros de las térmicas realizadas.
  - **% Girando a derechas**: Porcentaje de giros hechos hacia la derecha.
  - **% Girando a izquierdas**: Porcentaje de giros hechos hacia la izquierda.

## 11.6 Editor de tracks


El editor de tracks se ha suprimido de la versión AIR de CompeGPS ya que se considera que esta función no tiene utilidad al desplazarse por el aire, dónde no hay necesidad de efectuar cambios de rumbo finos de manera preprogramada. La necesidad de seguir un rumbo concreto por el aire queda más que cubierta con la edición de rutas, sistema de guiaje utilizado en los desplazamientos por aire.

## 11.7 Diferencias menores

Además de las ya mencionadas, puede encontrar las siguientes variaciones en la versión AIR de CompeGPS:

- **Mapa móvil**: En la versión AIR no existe el apartado **Mapa Móvil** del menú general. A pesar de ello, puede activar el mapa móvil pulsando el botón .
- **Degradado**  : Se puede degradar el color del track según algunos parámetros específicos de actividades aéreas (además de los parámetros comunes):
  - **Velocidad aire**: En el caso de disponer de datos de velocidad del viento, este dato nos indicará la velocidad relativa de nuestro movimiento respecto a ese viento (así, un viento de 10 km/h en

contra de nuestra dirección sumaría 10 km/h a la velocidad del track, resultando la velocidad aire.

- **Altura suelo track:** Altura del terreno que está justo por debajo del piloto.
- **Altura track sobre el suelo:** Distancia entre el piloto y el suelo (esta distancia se consigue restando la **Altura suelo track** de la **Altura track** o sobre el nivel del mar).
- **Balizas efectuadas:** Waypoints que ha alcanzado.
- **Distancia en competición:** Distancia que ha recorrido de la línea recta que une los waypoints. Por ejemplo: Si despegas y vas en una dirección de 90 grados respecto al primer waypoint no recorrerá ninguna distancia en competición.
- **Velocidad del viento:** Si dispone de datos de un anemómetro, aquí se le indicará la velocidad del viento.
- **Dirección del viento:** Este dato completaría la información del anterior.
- **Gráficas**  : En la versión AIR, el visor de gráficas dispone de una **representación del relieve** por encima del cual se ha realizado el vuelo, de modo que se puede apreciar la altura del track sobre el suelo.
- **Importar alturas de otro track:** Esta opción está sólo presente en la versión AIR y sirve para poder acoplar datos de altura (tomados con otro GPS o Vario) a un track grabado sin ella.